



TeamViewer 13 Handbuch

Meeting

Rev 13.1-201801



Inhaltsverzeichnis

1	Über TeamViewer	4
1.1	Über die Software	4
1.2	Über das Handbuch	4
2	Grundlagen	6
2.1	So funktioniert TeamViewer	6
2.2	Beschreibung des TeamViewer-Hauptfensters	6
3	Meeting	12
3.1	Das bietet die Meeting-Funktion	12
3.2	Ein Meeting starten	13
3.3	An einem Meeting teilnehmen	17
3.4	Meetings planen	20
3.5	Die Rollenverteilung in einem Meeting	27
3.6	Meeting-Raum	29
3.7	Das TeamViewer-Panel im Überblick	30
3.8	Meeting aufzeichnen	41
3.9	Sound und Video übertragen	43
3.10	Meeting sperren	44
4	Computer & Kontakte – Verwaltung von Kontakten	45
4.1	Das TeamViewer-Konto	47
4.2	Möglichkeiten in Computer & Kontakte	51



5	TeamViewer Module	70
5.1	Die TeamViewer Vollversion	70
5.2	Das TeamViewer QuickJoin-Modul	71
5.3	TeamViewer Portable	71
5.4	Das TeamViewer MSI Paket	72
5.5	TeamViewer auf mobilen Geräten	72
5.6	Individuell gestaltbare Module	72
6	Installation & Konfiguration	73
6.1	Die TeamViewer Vollversion installieren	73
6.2	TeamViewer im Terminalserver-Betrieb	74
6.3	Aktivieren der TeamViewer-Lizenz	76
7	Optionen	78
7.1	Kategorie Allgemein	78
7.2	Kategorie Sicherheit	81
7.3	Kategorie Fernsteuerung	83
7.4	Kategorie Meeting	84
7.5	Kategorie Computer & Kontakte	88
7.6	Kategorie Audiokonferenz	91
7.7	Kategorie Video	92
7.8	Kategorie Individuelle Einladung	93
7.9	Kategorie Erweitert	94
7.10	Richtlinien für TeamViewer-Einstellungen	103



1 Über TeamViewer

1.1 Über die Software

TeamViewer ist eine intuitiv bedienbare, schnelle und sichere Anwendung für PC-Fernsteuerung und Meetings. Als All-In-One-Lösung können Sie TeamViewer für die folgenden Anwendungsfälle verwenden:

- Zeigen Sie Ihren Desktop für Meetings, Präsentationen oder Teamarbeit.
- Nutzen Sie die TeamViewer Meeting-Funktion z. B. für Schulungen oder Trainings.
- Nutzen Sie die Meeting-Apps für Android und iOS, um von unterwegs an einem Meeting teilzunehmen.
- Bieten Sie Ihren Kunden, Kollegen und Freunden spontanen Support per Fernsteuerung.
- Stellen Sie eine Verbindung zwischen Computern mit unterschiedlichen Betriebssystemen her. TeamViewer läuft unter Windows, macOS, Linux oder Google Chrome OS.

1.2 Über das Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Arbeit mit TeamViewer für Meetings.

Sofern keine anderweitigen Angaben gemacht werden, bezieht sich die beschriebene Funktionalität stets auf die TeamViewer Vollversion unter Microsoft Windows.

Die Struktur des Handbuches ist darauf ausgelegt, dass die TeamViewer Vollversion bereits auf Ihrem Computer installiert ist. Falls Sie Hilfe bei der Installation benötigen, lesen Sie zuerst [Abschnitt 6 "Installation & Konfiguration", Seite 73](#).

Suchen Sie Hilfe zu den TeamViewer Fernsteuerungs-Funktionen, lesen Sie bitte das separat auf unserer Website verfügbare *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

Die macOS- bzw. Linux-Version entspricht weitestgehend der Windows-Version, jedoch sind einige Funktionen bisher nicht verfügbar. Bitte nutzen Sie unsere kostenlosen Testversionen, um sich ein Bild von dem Funktionsumfang zu machen und wenden Sie sich an unseren Support, falls Sie weitere Hilfe benötigen.



macOS, iPhone und iPad sind Handelsmarken der Apple Inc. Linux® ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Android ist eine Handelsmarke der Google Inc. Windows, Microsoft und Outlook sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. In diesem Handbuch werden die Betriebssysteme Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® Vista, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 8 und Microsoft® Windows® 10 im Folgenden vereinfacht als "Windows" bezeichnet.

Alle unterstützten Betriebssysteme finden Sie in unserer Community unter <https://community.teamviewer.com/t5/Knowledge-Base/Which-operating-systems-are-supported/ta-p/24141>.



2 Grundlagen


2.1 So funktioniert TeamViewer

Mit Hilfe von TeamViewer können Sie einfach und schnell Meetings starten oder daran teilnehmen. Mit Hilfe einer sogenannten Meeting-ID (die durch TeamViewer automatisch generiert und vom Initiator weitergegeben wird) können sich Teilnehmer zu einem Meeting verbinden. Mindestvoraussetzung ist hierfür nur TeamViewer bzw. das entsprechende Modul und diese Meeting-ID.

Alle Verbindungen mit TeamViewer sind verschlüsselt und damit sicher vor dem Zugriff Dritter geschützt. Technische Details zu Verbindung, Sicherheit und Datenschutz in TeamViewer finden Sie im *Sicherheitsstatement* auf unserer Website: <https://www.teamviewer.com/security/>.


2.2 Beschreibung des TeamViewer-Hauptfensters

Das Hauptfenster von TeamViewer ist unterteilt in die Tabs **Fernsteuerung** und **Meeting**.



Das TeamViewer-Hauptfenster.

Tipp: Verwenden Sie die alternative TeamViewer-Benutzeroberfläche, indem Sie unter **Extras | Optionen** die Option **Neue Benutzeroberfläche verwenden (Vorschau)** aktivieren.



Die alternative TeamViewer Benutzeroberfläche.

2.2.1 Der Fernsteuerungs-Tab

Mehr über die Verwendung von TeamViewer für Fernsteuerung, Support oder Home-Office lesen Sie im *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

2.2.2 Der Meeting-Tab

Der Tab **Meeting** ist in die beiden folgenden Bereiche unterteilt:



Meeting veranstalten

Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen, um ein Online-Meeting mit TeamViewer zu starten.

Beschreibung




Präsentation: Klicken Sie auf das Symbol, um ein spontanes Meeting zu starten (siehe Abschnitt 3.2, Seite 13).



Videoanruf: Klicken Sie auf das Symbol um eine Videokonferenz zu starten (siehe Abschnitt 3.7.4, Seite 36).



Telefon: Klicken Sie auf das Symbol, um eine Telefonkonferenz zu starten (siehe Abschnitt 3.7.7, Seite 38).




Der Bereich **Meeting veranstalten**.

Über die Links **Meeting planen** und **Meine Meetings** können Sie Meetings zur späteren Verwendung erstellen (siehe Abschnitt 3.4, Seite 20) und geplante Meetings verwalten (siehe Abschnitt 3.4.3, Seite 24).

An Meeting teilnehmen

In den Feldern **Meeting-ID** und **Ihr Name** können Sie eine sogenannte Meeting-ID und Ihren Namen eingeben. Die Meeting-ID ist eine eindeutige und individuelle Nummer, die für jedes Meeting einzeln angelegt wird und zur Teilnahme an Meetings dient. Ihr Name ist während einem Meeting für alle Teilnehmer sichtbar (siehe Abschnitt 3.7.2, Seite 33).




Der Bereich **An Meeting teilnehmen**.

Um an einem Meeting teilzunehmen, geben Sie oben genannte Daten in die Textfelder ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **An Meeting teilnehmen**. Falls der Initiator des Meetings ein Kennwort festgelegt hat, müssen Sie dieses im nachfolgenden Dialog eingeben. Ansonsten werden Sie direkt zum Meeting verbunden (*siehe Abschnitt 3.3, Seite 17*).

2.2.3 Die Menüleiste des TeamViewer-Hauptfensters

Die Menüleiste befindet sich am oberen Rand des TeamViewer-Hauptfensters und beinhaltet die Menüpunkte **Verbindung**, **Extras** und **Hilfe**.



Die Menüleiste im TeamViewer-Hauptfenster.

Verbindung

Im Menü **Verbindung** finden Sie die Optionen **Partner einladen...**, **Unbeaufsichtigter Zugriff einrichten...** und **Management Console öffnen...**. Diese Optionen sind für die Durchführung/Teilnahme eines Meetings nicht relevant. Weitere Informationen hierzu finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

Um TeamViewer zu beenden, klicken Sie auf **TeamViewer beenden**.



Extras

Im Menü **Extras** stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Um in die Einstellungen (*siehe Abschnitt 7, Seite 78*) zu gelangen, klicken Sie auf **Optionen**.
- Um Videos von aufgezeichneten TeamViewer-Sitzungen (*siehe Abschnitt 3.8.1, Seite 42*) abzuspielen oder zu konvertieren, klicken Sie auf **Aufgezeichnete Sitzung abspielen oder konvertieren....**
- Um anderen die Verwendung von TeamViewer vorzuschlagen, klicken Sie auf **Weiterempfehlen**.
- Um zu den von TeamViewer erstellte Protokoll-Dateien zu gelangen (insbesondere falls der TeamViewer-Support diese zur Analyse benötigt), klicken Sie auf **Log-Dateien öffnen....**
- Um Ihren Lizenzschlüssel auf diesem Computer zu aktivieren, klicken Sie auf **Lizenz aktivieren** (*siehe Abschnitt 6.3, Seite 76*).
- Um verfügbare Lizenzupdates anzuzeigen, klicken Sie auf **Auf Lizenzupdates prüfen**.

Hilfe


Im Menü **Hilfe** stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Falls Sie Hilfe zu TeamViewer benötigen, können Sie die Support-Website aufrufen, indem Sie auf **TeamViewer Web Hilfe** klicken.
- Um zur TeamViewer Community zu gelangen, klicken Sie auf **TeamViewer Community**.
- Um auf die TeamViewer Website zu gelangen, klicken Sie auf **TeamViewer Website**.
- Um eine kurze Einführung in TeamViewer anzuschauen, klicken Sie auf **So funktioniert's....**
- Um Rückmeldung zu TeamViewer zu geben, klicken Sie auf **Feedback**.
- Um zu überprüfen, ob Ihr TeamViewer auf dem neuesten Stand ist, klicken Sie auf **Auf neue Version prüfen**.
- Um Informationen über TeamViewer und seine Lizenzierung zu bekommen, klicken Sie auf **Über TeamViewer**.



2.2.4 Die Statusleiste des TeamViewer-Hauptfensters

Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des TeamViewer-Hauptfensters. Sie beinhaltet eine „**Statusleuchte**“, die Ihnen Informationen zum Status Ihrer Verbindung gibt und eine Schaltfläche, um **Computer & Kontakte** (*siehe Abschnitt 4, Seite 45*) aufzurufen.



Die Statusleiste des TeamViewer-Hauptfensters.

Die Statusleuchte hat folgende Zustände:

- **Grün:** Bereit zum Verbinden. Sie können ein Meeting starten oder an einem Meeting teilnehmen.
- **Gelb:** Authentifizierung. Der Authentifizierungsprozess beim Aufbau einer TeamViewer-Sitzung ist gestartet. Sie oder Ihr Partner müssen ein Kennwort eingeben.
- **Rot:** Zeigt die Ampel rot, wurde die Verbindung abgebrochen oder es konnte keine Verbindung aufgebaut werden.



3 Meeting

Im Folgenden wird die Verwendung der Meeting-Funktion von TeamViewer anhand der Nutzung der TeamViewer Vollversion beschrieben.

Sie können diese Funktion nutzen, um Ihren Bildschirm anderen Personen über das Internet zu präsentieren.

Um ein Meeting zu starten, benötigen Sie die TeamViewer Vollversion. Für die Teilnahme an Meetings können Sie die TeamViewer Vollversion oder das Modul QuickJoin nutzen oder das Meeting in einem Webbrowser starten. Nähere Informationen zu den TeamViewer-Modulen finden Sie unter [Abschnitt 5, Seite 70](#).

Empfehlung: Zur Teilnahme an Meetings empfehlen wir, sich über einen dynamischen Link direkt zum Meeting zu verbinden. Den Link erhalten Sie durch den Initiator des Meetings in einer Einladungsnachricht. Wird der Link geöffnet, werden Sie automatisch ohne Eingabe weiterer Daten zu einem Meeting verbunden. Näheres dazu finden Sie unter [Abschnitt 3.3, Seite 17](#).

3.1 Das bietet die Meeting-Funktion

Die Meeting-Funktion bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Starten Sie spontane Meetings mit bis zu 25 Teilnehmern oder präsentieren Sie Ihren Bildschirm einzelnen Personen.
- Planen Sie Meetings im Voraus und exportieren Sie diese als Besprechungsanfrage in Microsoft Outlook, wo Sie bequem Teilnehmer einladen können.
- Meetings verwalten: Verwalten Sie geplante Meetings über die in TeamViewer vorhandene **Meine Meetings**-Funktion.
- Die Teilnahme an Meetings ohne TeamViewer-Software ist mittels Webbrowser möglich.
- Starten Sie Meetings über die TeamViewer QuickConnect-Schaltfläche, um einzelne Fenster zu präsentieren ([siehe Abschnitt 3.2, Seite 13](#)).
- Nehmen Sie von unterwegs mit Hilfe der Android- und iOS-App an Meetings teil.



- Starten Sie eine Video- oder Telefonkonferenz mit Kontakten ohne vorherigen Verbindungsaufbau.

Anwendungsbeispiele

- Nutzen Sie die Meeting-Funktion für Schulungen.
- Präsentieren Sie einzelne Anwendungen, um Personen deren Handhabung zu zeigen.
- Halten Sie Ihre PowerPoint-Präsentation über das Internet für Kunden auf der ganzen Welt.
- Tauschen Sie sich mit Kollegen an anderen Standorten aus. Nutzen Sie dazu die verschiedenen Kommunikationsmittel, die TeamViewer Ihnen bietet (z. B. Chat, Video-Konferenz oder Voice over IP).


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der möglichen Meeting-Teilnehmer von Ihrer Lizenz abhängig ist. Die aktuelle Lizenzübersicht finden Sie auf unserer Website: <https://www.teamviewer.com/pricing/>.

3.2 Ein Meeting starten

Sie können mit TeamViewer spontane Meetings starten, um sich kurzfristig mit Kollegen oder Kunden auszutauschen oder ihnen Ihren Bildschirm zu präsentieren. Möchten Sie nur einzelne Fenster präsentieren, können Sie ein Meeting auch über die TeamViewer QuickConnect-Schaltfläche starten. Darüber hinaus können Sie Meetings planen und diese erst zu einem späteren Zeitpunkt starten.


3.2.1 Ein spontanes Meeting starten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ein spontanes Meeting starten und wie Sie danach Teilnehmer zu diesem Meeting einladen.





Mit einem Klick ein Meeting starten.

Um ein spontanes Meeting zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie TeamViewer.
2. Klicken Sie auf den Tab **Meeting**.
3. Klicken Sie im Bereich **Meeting veranstalten** auf das Symbol .
4. Sie haben ein Meeting gestartet.
 - ➡ Das TeamViewer-Panel wird geöffnet (*siehe Abschnitt 3.7, Seite 30*).
5. Laden Sie nun Teilnehmer ein und treffen Sie weitere Vorbereitungen, bevor Sie Ihren Bildschirm übertragen.

Um Teilnehmer zu einem gestartetem Meeting einzuladen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im TeamViewer-Panel im Widget **Teilnehmer** (*siehe Abschnitt 3.7.2, Seite 33*) auf das Symbol .




2. Falls Sie mit Ihrem TeamViewer-Konto in TeamViewer angemeldet sind, fahren Sie mit Schritt 3 fort, falls nicht, gehen Sie zu Schritt 3.1.
3. Laden Sie Teilnehmer zum Meeting ein.
 - Wählen Sie aus der Liste den Kontakt aus, den Sie einladen möchten.
 - ➔ Der Kontakt erhält eine Einladungsnachricht, die er betätigen muss.
 - Klicken Sie auf **Per E-Mail oder Telefon...**
 - ➔ Der Dialog **Teilnehmer einladen** wird geöffnet.
 1. Ändern Sie bei Bedarf den Nachrichtentext im Dialog nach Ihren Wünschen.
 - Um die Einladung mit Ihrem Standard-E-Mail-Programm zu verschicken, klicken Sie auf die Schaltfläche **Als E-Mail öffnen**.
 - Um den Einladungstext über weitere Kommunikationskanäle wie z. B. soziale Netzwerke, Chats oder Intranet zu verbreiten, klicken Sie auf die Schaltfläche **In Zwischenablage kopieren**.


Tipp: Sie können Teilnehmer natürlich auch telefonisch oder über andere Wege einladen. Dazu teilen Sie ihnen einfach die im Widget **Teilnehmer** angezeigte Meeting-ID und gegebenenfalls das dazugehörige Meeting-Kennwort mit.



3.2.2 Ein Meeting über die QuickConnect-Schaltfläche starten

Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, benötigen Sie ein TeamViewer-Konto (siehe Abschnitt 4.1, Seite 47).

Mit der QuickConnect-Funktion können Sie die Fenster einer beliebigen Anwendung/Ordner einem Computer oder Kontakt aus Ihrer Computer & Kontakte-Liste präsentieren oder gemeinsam in diesem Fenster arbeiten. Die QuickConnect-Schaltfläche  wird am oberen Rand sämtlicher Fenster angezeigt.






Die QuickConnect-Schaltfläche in einem Anwendungsfenster.

Um eine Verbindung zu einem Kontakt über die QuickConnect-Schaltfläche herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie TeamViewer.
2. Melden Sie sich an Ihrem TeamViewer-Konto an (siehe Abschnitt 4.1.3, Seite 49).

Hinweis: Geräte, Apps und Internetbrowser, die Sie noch nie mit Ihrem TeamViewer-Konto benutzt haben, müssen Sie bei der ersten Anmeldung autorisieren. Weitere Details entnehmen Sie dem *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

3. Öffnen Sie die Anwendung, die Sie Ihrem Computer/Kontakt präsentieren möchten.
4. Klicken Sie auf die QuickConnect-Schaltfläche  in der Titelleiste des Anwendungsfensters.
5. Wählen Sie den Computer/Kontakt, dem Sie das Fenster präsentieren möchten. Falls Sie Ihrem Kontakt zusätzlich gestatten möchten, in dieser Anwendung arbeiten zu können, aktivieren Sie vorher das Kontrollkästchen **Steuerung erlauben**.
 -  Ihr Kontakt erhält eine Nachricht über den gewünschten Verbindungsaufbau, welche er bestätigen muss.
6. Falls Ihr Kontakt der Verbindung zustimmt, wird nur die ausgewählte Anwendung übertragen. Andere Fenster oder Anwendungen sind für Ihren Kontakt nicht sichtbar.





Mit einem Klick auf die QuickConnect-Schaltfläche werden alle für eine Verbindung verfügbaren Kontakte angezeigt.

Die QuickConnect-Schaltfläche kann bei Bedarf für alle oder einzelne Anwendungen deaktiviert werden. Ebenso können Sie die Position der Schaltfläche verändern. Diese Einstellungen stehen Ihnen in den Optionen unter **Erweiterte Einstellungen** zur Verfügung (siehe Abschnitt 7.9, Seite 94).

Alternativ können Sie wie im Folgenden beschrieben, die QuickConnect-Schaltfläche direkt über die Schaltfläche selbst deaktivieren.

Um die QuickConnect-Schaltfläche in einem Fenster zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die QuickConnect-Schaltfläche  eines geöffneten Fensters.
2. Klicken Sie im unteren Bereich auf den Link **Diese Funktion deaktivieren**.
 Ein Dialog wird geöffnet, in dem Sie die Wahl haben, die Schaltfläche in allen oder nur in dieser Anwendung zu deaktivieren.
3. Falls Sie die QuickConnect-Schaltfläche nur für diese Anwendung deaktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Die Schaltfläche QuickConnect nur für diese Anwendung deaktivieren**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Deaktivieren**.
5. Die QuickConnect-Schaltfläche ist deaktiviert. Die Einstellung kann in den erweiterten Optionen von TeamViewer wieder rückgängig gemacht werden (siehe Abschnitt 7.9, Seite 94).

3.3 An einem Meeting teilnehmen

Möchten Sie an einem Meeting teilnehmen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

Nutzen Sie dazu entweder

- den **Link** zur Teilnahme an Meetings, welchen Sie vom Initiator erhalten haben,
- das Modul **TeamViewer QuickJoin**,



- die **TeamViewer Vollversion**
- oder Ihren **Webbrowser**.

Der einfachste und schnellste Weg an einem Meeting teilzunehmen, ist sich per Link aus einer Einladungsnachricht zu einem Meeting zu verbinden. Dabei müssen keine weiteren Daten eingegeben werden und Sie gelangen direkt in das Meeting.

3.3.1 Mit einem Link/Webbrowser an einem Meeting teilnehmen


Sie haben eine Einladungsnachricht mit einem Link zur Teilnahme an einem Meeting erhalten.

Haben Sie eine Einladungsnachricht zu einem Meeting erhalten, so beinhaltet diese standardmäßig einen Link der Form `https://go.teamviewer.com/mXXXXXXXX` (jedes „X“ entspricht einer Zahl zwischen 1-9). Wenn Sie den Link in einem Webbrowser öffnen, werden Sie ohne Eingabe weiterer Daten zu dem Meeting verbunden.

Dabei wird das Modul **TeamViewer QuickJoin** vorübergehend auf Ihrem Computer ausgeführt. Es enthält bereits die Meeting-ID und gegebenenfalls das Meeting-Kennwort und verbindet sich automatisch zu dem Meeting. Weiter Informationen finden Sie unter [Abschnitt 5.2 "Das TeamViewer QuickJoin-Modul", Seite 71](#).

Sie haben eine Meeting-ID erhalten und wollen sich per Webbrowser zu dem Meeting verbinden.

Um über einen Webbrowser an einem Meeting teilzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Website <https://go.teamviewer.com> in einem Webbrowser.
2. Geben Sie die Meeting-ID im Textfeld **Meeting-ID** ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **An Meeting teilnehmen**.
4. Falls der Initiator ein Meeting-Kennwort definiert hat, geben Sie im nachfolgenden Dialog das Meeting-Kennwort ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie auf die Schaltfläche **Anmelden** klicken.
 Das Meeting-Fenster wird geöffnet.
5. Sie sehen den Bildschirm des Präsentators und können über das TeamViewer-Panel mit den Teilnehmern interagieren ([siehe Abschnitt 3.7, Seite 30](#)).



Hinweis: Können Sie keine zusätzliche Anwendung auf Ihrem Computer ausführen, klicken Sie auf den Link **browserbasierte Version**, bevor Sie Schritt 3 ausführen. Das Meeting-Fenster wird dann im Browser dargestellt. Diese Methode erfordert die Installation von Flash ab Version 10 und ist in ihrem Funktionsumfang im Vergleich zu den anwendungsbasierten Methoden eingeschränkt.

3.3.2 Mit dem TeamViewer QuickJoin-Modul an einem Meeting teilnehmen

Mit dem Modul **TeamViewer QuickJoin** können Sie einfach und schnell an Meetings teilnehmen.

Um mit dem TeamViewer QuickJoin-Modul an einem Meeting teilzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie das QuickJoin-Modul.
2. Geben Sie im Textfeld **Meeting-ID** die Meeting-ID ein.
3. Geben Sie darunter im Textfeld **Ihr Name** Ihren Namen ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Teilnehmen**.
5. Falls der Initiator ein Meeting-Kennwort definiert hat, geben Sie dieses im nachfolgenden Dialog ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie auf die Schaltfläche **Anmelden** klicken.
 - ➡ Der Fenster **Meeting-Raum** wird geöffnet.
 - ➡ Wird das Meeting vom Initiator gestartet oder läuft es bereits, wird das Sitzungsfenster geöffnet.
6. Sie sehen den Bildschirm des Präsentators und können über das **TeamViewer-Panel** mit den Teilnehmern interagieren.

3.3.3 Mit der TeamViewer Vollversion an einem Meeting teilnehmen

Eine weitere Möglichkeit an Meetings teilzunehmen, ist mit der **TeamViewer Vollversion**. Diese bietet als Meeting-Teilnehmer keine zusätzlichen Funktionen im Vergleich zum QuickJoin-Modul.

Um mit der TeamViewer Vollversion an einem Meeting teilzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie TeamViewer.
2. Klicken Sie auf den Tab **Meeting**.




3. Geben Sie im Bereich **An Meeting teilnehmen** im Textfeld **Meeting-ID** die Meeting-ID ein.
4. Geben Sie darunter im Textfeld **Ihr Name** Ihren Namen ein.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **An Meeting teilnehmen**.
6. Falls der Initiator ein Meeting-Kennwort definiert hat, geben Sie dieses im nachfolgenden Dialog ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie auf die Schaltfläche **Anmelden** klicken.
 - ➔ Der Fenster **Meeting-Raum** wird geöffnet.
 - ➔ Wird das Meeting vom Initiator gestartet oder läuft es bereits, wird das Sitzungsfenster geöffnet.
7. Sie sehen den Bildschirm des Präsentators und können über das **TeamViewer-Panel** mit den Teilnehmern interagieren.

3.4 Meetings planen

Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, benötigen Sie ein TeamViewer-Konto (*siehe Abschnitt 4.1, Seite 47*).

TeamViewer bietet die Möglichkeit, Meetings im Voraus zu planen. Diese Meetings werden in Ihrem TeamViewer-Konto gespeichert und sind so jederzeit überall verfügbar. Über Microsoft Outlook lassen sich dabei bequem Teilnehmer einladen und über dessen Kalenderfunktion Termine verwalten. Im Folgenden erfahren Sie, wie dies funktioniert.




Meetings einfach planen.

3.4.1 Meetings in Microsoft Outlook planen

Sie haben die Möglichkeit, Meetings direkt in Microsoft Outlook zu planen. Dazu wird während der Installation von TeamViewer in Microsoft Outlook das TeamViewer Meeting Add-In installiert. Über das Add-In können Sie schnell und einfach TeamViewer-Meetings planen, ohne Outlook zu verlassen und ohne zu TeamViewer wechseln zu müssen.

- ➔ Das TeamViewer Add-In kann über die Menüleiste von Microsoft Outlook unter **Start | Neues Meeting** aufgerufen werden.



Das TeamViewer Meeting Add-In für Microsoft Outlook.

Um ein Meeting in Microsoft Outlook zu planen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Microsoft Outlook.
2. Klicken Sie im Tab **Start** auf **Neues Meeting**.
 - ➔ In Outlook wird eine neue Besprechungseinladung geöffnet. Sind Sie in TeamViewer nicht mit Ihrem TeamViewer-Konto angemeldet, wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie sich anmelden müssen (*siehe Abschnitt 4.1.3, Seite 49*).
3. Laden Sie nun in Outlook Teilnehmer ein oder nutzen Sie weitere Funktionen, die Outlook Ihnen bietet.




Sie können jederzeit Änderungen an den Meetingdaten vornehmen. Diese werden in beiden Richtungen zwischen Microsoft Outlook und TeamViewer synchronisiert. Über Outlook können anschließend aktualisierte Besprechungsänderungen verschickt werden.

Alle TeamViewer-Meetings werden weiterhin in **Meine Meetings** (*siehe Abschnitt, Seite 25*) gespeichert und können dort an jedem TeamViewer abgerufen und verwaltet werden.



Hinweis: Das Meeting Add-In kann bei Bedarf in den Optionen von Outlook und TeamViewer deaktiviert oder entfernt werden.

3.4.2 Meetings in TeamViewer planen

Um ein Meeting zu planen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie TeamViewer.
2. Klicken Sie auf den Tab **Meeting**.
3. Klicken Sie im Bereich **Meeting veranstalten** auf den Link **Meeting planen**. (Falls Sie bereits mit Ihrem TeamViewer-Konto in TeamViewer angemeldet sind, gehen Sie zu *Schritt 6.*)
 Der Dialog **TeamViewer - Anmelden** wird geöffnet.
4. Melden Sie sich mit Ihrem TeamViewer-Konto an, indem Sie Ihren Benutzernamen und Kennwort eingeben.

Hinweis: Geräte, Apps und Internetbrowser, die Sie noch nie mit Ihrem TeamViewer-Konto benutzt haben, müssen Sie bei der ersten Anmeldung autorisieren. Weitere Details entnehmen Sie dem *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

-  Der Dialog **Meeting planen** wird geöffnet.
5. Geben Sie die gewünschten Daten ein.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.
 Der Dialog **Meine Meetings** (*siehe Abschnitt 3.4.3, Seite 24*) wird geöffnet.
7. Falls Sie auf Ihrem Computer Microsoft Outlook installiert haben, wird zusätzlich ein neuer Termin in Outlook geöffnet.
8. Laden Sie nun in Outlook Teilnehmer ein oder nutzen Sie weitere Funktionen, die Outlook Ihnen bietet.

Hinweis: Falls Sie Microsoft Outlook nicht installiert haben, werden die Dialoge **Meine Meetings** und **Teilnehmer einladen** geöffnet. Teilnehmer müssen dann wie unter *Abschnitt 3.2, Seite 13* beschrieben, eingeladen werden.



Hinweis: Eine Installation von Microsoft Outlook ist für die Planung von Meetings nicht zwingend erforderlich.

Der Dialog Meeting planen

In diesem Dialog haben Sie die im Folgenden beschriebenen Optionen.


Option	Beschreibung
Betreff	Geben Sie im Textfeld einen Titel für Ihr Meeting ein.
Start	Stellen Sie ein Datum und die Uhrzeit sowie die Zeitzone für den Start Ihres Meetings ein.
Ende	Stellen Sie ein Datum und die Uhrzeit für das Ende Ihres Meetings ein.
Kennwort (optional)	Falls Sie für das Meeting ein Kennwort vergeben möchten, geben Sie dieses im Textfeld ein.
Meeting für spätere Wiederverwendung speichern	Falls aktiviert, verbleibt das Meeting nach dem Start in Meine Meetings . Sie müssen nicht erneut Teilnehmer einladen und können das Meeting direkt starten (<i>siehe Abschnitt 3.4.4, Seite 26</i>). Andernfalls können Sie das Meeting nicht erneut verwenden.
Telefonkonferenz konfigurieren	Um für das Meeting Telefonkonferenz-Daten zu definieren, klicken Sie auf den Link. Sie können wählen zwischen: <ul style="list-style-type: none">• Keine Telefonkonferenzdaten verwenden.• TeamViewer Telefonkonferenzdaten verwenden.• Eigene Telefonkonferenzdaten verwenden.



Im Dialog **Meeting planen** können Sie geplante Meetings erstellen.

3.4.3 Geplante Meetings verwalten

Sie können Ihre geplanten Meetings ganz einfach über Ihr TeamViewer-Konto von überall mit TeamViewer verwalten. Geplante Meetings sind an ein TeamViewer-Konto gebunden und werden nicht lokal auf einem Computer gespeichert. Das bedeutet, sobald Sie sich mit Ihrem Konto an einem beliebigen TeamViewer anmelden, stehen Ihnen alle Ihre geplanten Meetings zur Verfügung.



Alle geplanten Meetings zentral verwalten.

Anwendungsbeispiel: Sie planen auf Ihrem Desktop-Computer ein Meeting. Zum Präsentieren wollen Sie aber Ihren Laptop nutzen, da dieser eine Webcam besitzt. Deshalb melden Sie sich am Laptop einfach ebenfalls mit Ihrem TeamViewer-Konto an TeamViewer an und das auf Ihrem Desktop-Computer geplante Meeting ist verfügbar.

Das heißt, Sie können ein Meeting von jedem beliebigen Computer aus starten, unabhängig davon, auf welchem Computer es geplant wurde.

Um Ihre geplanten Meetings zu verwalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie TeamViewer.
2. Klicken Sie auf den Tab **Meeting**.



3. Klicken Sie im Bereich **Meeting veranstalten** auf den Link **Meine Meetings**.

➡ Der Dialog **TeamViewer - Anmelden** wird geöffnet.

4. Melden Sie sich mit Ihrem TeamViewer-Konto an (*siehe Abschnitt 4.1.3, Seite 49*).


Hinweis: Geräte, Apps und Internetbrowser, die Sie noch nie mit Ihrem TeamViewer-Konto benutzt haben, müssen Sie bei der ersten Anmeldung autorisieren. Weitere Details entnehmen Sie dem *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

➡ Der Dialog **Meine Meetings** wird geöffnet.

Der Dialog Meine Meetings

Dieser Dialog beinhaltet Ihre geplanten Meetings mit **Betreff**, **Start** und **Meeting-ID**. Darüber hinaus haben Sie die im Folgenden beschriebenen Möglichkeiten.


Schaltfläche	Beschreibung
Neues Meeting	Um ein neues Meeting zu planen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Meeting . Der Dialog Meeting planen wird geöffnet (<i>siehe Abschnitt 3.4, Seite 20</i>).
Start	Um ein geplantes Meeting zu starten, wählen Sie dieses aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Start . Das Meeting-Fenster wird geöffnet. Tipp: Alternativ kann ein Meeting auch mit einem Doppelklick gestartet werden.
Bearbeiten...	Um ein geplantes Meeting zu bearbeiten, wählen Sie dieses aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten....
Löschen	Um ein geplantes Meeting zu löschen, wählen Sie dieses aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen .
Einladen...	Um Teilnehmer zu dem ausgewählten Meeting einzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einladen... . Der Dialog Teilnehmer einladen wird geöffnet.
Schließen	Um den Dialog Meine Meetings zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen .



Im Dialog **Meine Meetings** können Sie Meetings planen und verwalten.

3.4.4 Wiederkehrende Meetings

Eine nützliche Funktion bei der Planung eines Meetings ist die Option **Meeting für spätere Wiederverwendung speichern** im Dialog **Meeting planen**.



Wiederkehrende Meetings planen.

Falls diese Option für ein Meeting aktiviert wird, verbleibt das Meeting dauerhaft in **Meine Meetings**. Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen sowie die Meeting-ID bleiben somit erhalten.

Dies bietet folgende Vorteile:

- Teilnehmer müssen nur einmalig eingeladen werden.
- Die Meeting-ID muss nicht immer neu kommuniziert werden.
- Regelmäßige Meetings können schneller gestartet werden.

Wird die Option nicht aktiviert, kann das Meeting nicht erneut verwendet werden und wird nach einer bestimmten Zeit aus **Meine Meetings** entfernt.

Beispiel: Sie möchten sich, um die Aufgaben für die Woche zu besprechen und Informationen auszutauschen, in Ihrer Abteilung zu Beginn jeder Woche ein Online-Meeting veranstalten. Sie planen also ein Meeting für den nächsten Montag und aktivieren das Kontrollkästchen **Meeting für spätere Wiederverwendung speichern**. Abschließend schicken Sie eine Einladung an Ihre Abteilung. Zukünftig können sich alle Teilnehmer jederzeit mit der immer gleichen Meeting-ID zu Ihrem Meeting verbinden.



3.5 Die Rollenverteilung in einem Meeting

In einem Meeting gibt es verschiedene Rollen. TeamViewer unterscheidet zwischen **Organisator**, **Präsentator** oder **Teilnehmer**.

3.5.1 Die Organisatoren

Der Organisator übernimmt in einem Meeting die Leitung. Zu Beginn eines Meetings ist dies immer der Initiator. Der Organisator kann die meisten Rechte vergeben und hat somit die Möglichkeit, für einen reibungslosen Ablauf des Meetings zu sorgen. Die Organisator-Rolle kann nicht wieder abgegeben werden (d. h. Teilnehmer, die als Organisatoren benannt wurden, sind bis zum Ende des Meetings Organisatoren). Es können in einem Meeting auch mehrere Organisatoren benannt werden.

3.5.2 Der Präsentator

Der Präsentator überträgt in einem Meeting seinen Bildschirm. Zu Beginn eines Meetings ist dies immer der Initiator. Die Präsentator-Rolle kann durch Organisator oder Präsentator an jeden Meeting-Teilnehmer weitergegeben werden. Es gibt in einem Meeting immer nur einen Präsentator, da immer nur ein Teilnehmer seinen Bildschirm übertragen kann.

3.5.3 Die Teilnehmer

Teilnehmer an einem Meeting ist jeder, der sich zu einem Meeting verbindet.

Jeder Teilnehmer kann durch Präsentator und Organisatoren eine andere Rolle, sowie bestimmte Rechte zugewiesen bekommen.

3.5.4 Die Rechte der Meeting-Teilnehmer

Der Präsentator und die Organisatoren haben während einem Meeting die Möglichkeit, Rechte an einzelne Teilnehmer zu vergeben. Über das Widget **Teilnehmer** können Teilnehmer in ihrem Handeln eingeschränkt werden oder zusätzliche Rechte zugewiesen bekommen.

Klicken Sie auf den Anzeigenamen der Teilnehmer und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die gewünschte Option.

Der Organisator, der Präsentator oder ein Teilnehmer hat folgende Rechte und Möglichkeiten:




	Beschreibung	Organisator	Präsentator	Teilnehmer
Bereitstellen von Dateien erlauben	Teilnehmern erlauben/verbieten, Dateien über die Dateibox bereitzustellen.	✓		
Chat zulassen	Teilnehmern erlauben/verbieten, Chatnachrichten zu versenden.	✓		
Chatnachricht senden	Teilnehmern eine Chatnachricht schicken.	✓	✓	✓
Dieses Meeting sperren	Teilnahme an Meetings sperren.	✓		
Einladen...	Teilnehmer zum Meeting einladen	✓		
Meeting beenden	Das laufende Meeting beenden.	✓		
Meeting verlassen	Das laufende Meeting verlassen (Meeting wird nicht beendet).	✓	✓	✓
Mikro ein/aus	Teilnehmern erlauben/verbieten, über Voice over IP zu sprechen.	✓		
Namen ändern...	Den Anzeigenamen einzelner Teilnehmer ändern.	✓		
Steuerung zulassen	Teilnehmern erlauben/verbieten, den Computer zu steuern.		✓	
Teilnehmer entfernen	Entfernt den Teilnehmer aus dem Meeting	✓		



	Beschreibung	Organisator	Präsentator	Teilnehmer
Ton zulassen	Teilnehmern erlauben, die Audio-Funktionen zu nutzen (VoIP, Telefonkonferenz)	✓	✓	
Video zulassen	Teilnehmern erlauben/verbieten, ihr Video per Webcam zu übertragen.	✓		
Zeichnen zulassen	Teilnehmern erlauben/verbieten, mit dem Whiteboard auf dem Bildschirm zu zeichnen.		✓	
Zeigen zulassen	Teilnehmern erlauben/verbieten, den Pointer zu benutzen.		✓	
Zum Organisator ernennen	Teilnehmer zu Organisatoren benennen.	✓		
Zum Präsentator ernennen	Die Präsentator-Rolle an einen anderen Teilnehmer weitergeben.	✓	✓	

3.6 Meeting-Raum

Der Meeting-Raum erscheint, nachdem Sie sich als Teilnehmer zu einem Meeting verbunden haben und dieses noch nicht durch den Initiator gestartet wurde.



Werden keine Bildschirmhalte übertragen, wird der Meeting-Raum dargestellt.

Als Teilnehmer sehen Sie den Meeting-Raum auch, falls der Präsentator die Übertragung seines Bildschirms gestoppt hat (*siehe Abschnitt 3.7.3, Seite 34*).


Der Meeting-Raum beinhaltet Informationen zum aktuellen Meeting (z. B. Name des Präsentators, Betreff, Datum, Uhrzeit, Meeting-ID oder Telefonkonferenz-Daten).

Tipp: Falls die Teilnehmer Ihr personalisiertes QuickJoin-Modul mit eigenem Design nutzen, ist der Meeting-Raum an die Gestaltung des Moduls angepasst (*siehe Abschnitt 5.6, Seite 72*).

3.7 Das TeamViewer-Panel im Überblick

Das TeamViewer-Panel stellt Ihnen verschiedene Funktionen während einem Meeting zur Verfügung.




Es wird nach dem Start eines Meetings sowohl auf der Seite des Initiators, als auch auf der Seite der Teilnehmer geöffnet.



Das TeamViewer-Panel.

Im Folgenden werden die verfügbaren Funktionen und Widgets ausführlich beschrieben.

Das TeamViewer-Panel selbst hat folgende Eigenschaften:

- Es kann frei auf dem Bildschirm platziert werden. Wichtige Teile des Bildschirms werden somit nicht verdeckt.
- Es ist transparent. Präsentieren Sie Ihren Bildschirm, ist das Panel für die Teilnehmer nicht sichtbar.
- Einzelne Widgets können vom Panel losgelöst werden. Ziehen Sie Widgets aus dem Panel und passen Sie Größe und Position individuell an. Klicken Sie alternativ auf das Symbol , um das jeweilige Widget vom TeamViewer-Panel loszulösen.
- Über das Symbol  am linken Rand des Panels kann das Panel an den Bildschirmrand minimiert werden.
- Über das Symbol  am linken Rand des Panels können sich alle Teilnehmer, außer dem Präsentator, das Meeting-Fenster in Vollbildmodus anzeigen lassen.
- Der Präsentator kann es am rechten Bildschirmrand fixieren. So überlagert das Panel keinen übertragenen Bildschirminhalt. Ziehen Sie das Panel dazu in die obere rechte Ecke Ihres Bildschirms.




3.7.1 Diese Optionen bietet die Menüleiste

Die **Menüleiste** befindet sich am oberen Rand des Panels. Über einen Klick auf die Symbole können Sie verschiedene Funktionen aufrufen.

Symbol/Funktion	Beschreibung
 Alle Verbindungen schließen	Schließt alle laufenden Meetings.
 Video	Öffnet das Widget Mein Video (<i>siehe Abschnitt 3.7.4, Seite 36</i>).
 Audio	Öffnet das Widget Audio (<i>siehe Abschnitt 3.7.5, Seite 37</i>).
 Chat	Öffnet das Widget Chat (<i>siehe Abschnitt 4.2.7, Seite 63</i>).
 Dateibox	Öffnet das Widget Dateibox (<i>siehe Abschnitt 3.7.9, Seite 39</i>).
 Whiteboard	Öffnet das Widget Whiteboard (<i>siehe Abschnitt 3.7.10, Seite 40</i>).
 Funktionen	Über das Kontextmenü des Icons haben Sie (abhängig von Ihrer Rolle) die Möglichkeit die Widgets Teilnehmer und Bildschirmübertragung aufzurufen oder über Skalieren Einstellungen zur Anzeige des Meeting-Fensters vorzunehmen.



3.7.2 Das Widget Teilnehmer – Teilnehmer sehen und verwalten



Im oberen Bereich des Widgets wird für die Organisatoren, die Meeting-ID und optional das Meeting-Kennwort angezeigt. Als Organisator haben Sie hier ebenfalls die Möglichkeit, über die Schaltfläche **Einladen...** Teilnehmer zum Meeting einzuladen (*siehe Abschnitt 3.2, Seite 13*).

Im unteren Bereich sehen Sie alle Teilnehmer des Meetings. Je nach Rolle haben Sie hier zudem folgende Möglichkeiten:


Symbol	Beschreibung	Organisator	Präsentator	Teilnehmer
▼ Weitere Optionen (oder Anzeigename)	Klicken Sie auf den Anzeigenamen und vergeben Sie über das Dropdown-Menü für jeden Teilnehmer einzeln Rechte (<i>siehe Abschnitt 3.5.4, Seite 27</i>).	✓	✓	
	Klicken Sie auf das Symbol, um das Meeting zu sperren (<i>siehe Abschnitt, Seite 44</i>).	✓		
	Klicken Sie auf das Symbol, um weitere Teilnehmer zum Meeting einzuladen.	✓		
 Mikro ein/aus (neben Name)	Klicken Sie auf das Symbol, um einzelnen Teilnehmern zu erlauben/verbieten über Voice over IP zu kommunizieren.	✓		



Symbol	Beschreibung	Organisator	Präsentator	Teilnehmer
 Optionen	<p>Klicken Sie auf das Symbol im Widget-Header und wählen Sie zwischen folgenden Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmer sehen sich gegenseitig: Falls aktiviert, erscheinen alle Namen der Meeting-Teilnehmer für jeden sichtbar im Widget Teilnehmer. • Schließen: Schließt das Widget. 	✓		
 Fernsteuerung erlauben /verbieten (neben Name)	<p>Klicken Sie auf das Symbol, um einzelnen Teilnehmern zu erlauben/verbieten Ihren Computer zu steuern.</p>		✓	

3.7.3 Das Widget Bildschirmübertragung – Gezeigte Inhalte verwalten

Dieses Widget ist nur für den Präsentator verfügbar.



Mit Hilfe dieses Widgets sehen Sie als Präsentator Ihren Desktop aus Sicht der Teilnehmer. So erhalten Sie einen guten Überblick darüber, welcher Monitor und welche Ihrer Fenster die Teilnehmer sehen.



Sie haben folgende Möglichkeiten:

Symbol	Beschreibung
	<p>Klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie über das Dropdown-Menü (falls mehrere Monitore angeschlossen sind) den Monitor oder die Anwendungen, die übertragen werden sollen.</p> <p>Über die Option Erweiterte Optionen können Sie im Dialog Anwendungsauswahl zudem folgende Einstellungen vornehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TeamViewer Panel zeigen: Falls aktiviert, ist das TeamViewer-Panel des Präsentators für alle Teilnehmer im Meeting-Fenster sichtbar. • Alle Fenster übertragen: Falls aktiviert, werden alle Fenster des Bildschirms präsentiert. • Neue Fenster übertragen: Falls aktiviert, werden nur neu geöffnete Fenster präsentiert. • Wählen Sie im unteren Bereich einzelne Fenster, die präsentiert werden sollen.
	<p>Klicken Sie auf das Symbol, um die Übertragung Ihres Bildschirms zu pausieren. Das Bild auf der Seite der Teilnehmer wird solange „eingefroren“, bis Sie auf das Symbol klicken. So haben Sie die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen oder sensible Daten zu bearbeiten, ohne dass Teilnehmer diese sehen (z. B. Eingabe eines Passwortes).</p>
	<p>Klicken Sie auf das Symbol, um die Übertragung Ihres Bildschirms zu stoppen (die Teilnehmer gelangen in den Meeting-Raum).</p>
	<p>Klicken Sie auf das Symbol, um die Bildschirmübertragung fortzusetzen.</p>



Symbol

Beschreibung




Optionen

Klicken Sie auf das Symbol im Widget-Header und wählen Sie zwischen folgenden Optionen:

- **Bildschirmhintergrund entfernen:** Falls aktiviert, wird Ihr Bildschirmhintergrund entfernt.
- **Computersounds und Musik teilen:** Falls aktiviert, werden alle Töne des Computers zu den Teilnehmern übertragen (*siehe Abschnitt 3.9, Seite 43*).
- **Qualität:** Wählen Sie im Untermenü die Darstellungsqualität Ihrer Übertragung (*siehe Abschnitt 7.4, Seite 84*).
- **Meeting aufzeichnen:** Zeichnen Sie das Meeting auf (*siehe Abschnitt 3.8, Seite 41*).
- **Schließen:** Schließt das Widget.

3.7.4 Das Widget Videos – Video per Webcam übertragen


Falls Sie von den Teilnehmern gesehen werden möchten, können Sie dazu die Videoübertragung per Webcam nutzen.



Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine Videoübertragung zu den Teilnehmern herstellen. Analog können andere Teilnehmer ebenfalls eine Videoübertragung zu Ihnen herstellen.


Übertragen mehrere Teilnehmer ihr Video, so können sich alle Teilnehmer, in einem separaten Video-Widget gegenseitig sehen.

Um eine Videoübertragung zu starten, gehen Sie wie folgt vor:


1. Öffnen Sie das Widget **Mein Video**.
2. Bewegen Sie die Maus über Ihr Profilbild und klicken Sie auf das Symbol .



➔ Ihr Webcam-Video wird übertragen.

3. Um die Videoübertragung wieder zu beenden, klicken Sie auf das Symbol .

Video-Optionen


Mit Hilfe der Video-Optionen können Sie Änderungen an Ihren Kamera-Einstellungen vornehmen. Klicken Sie dazu im Widget-Header auf das Symbol .


Ändern Sie die Größe Ihres übertragenen Videos oder wählen Sie **Video Einstellungen**, um die erweiterten Video-Optionen anzuzeigen.

➔ Das Video-Optionsmenü wird geöffnet (siehe Abschnitt 7.7, Seite 92).

Videokonferenz

Übertragen mehrere Teilnehmer ihr Video, wird das Widget **Videos** geöffnet.



In diesem Widget werden alle übertragenen Videos in einem Raster angezeigt. Sie können einzelne Videos per Drag & Drop aus dem Widget loslösen und wieder anheften. Über das Symbol  im Widget-Header können Sie Videogröße der übertragenen Videos einstellen oder das Widget schließen.

Wurde das Widget vom TeamViewer-Panel losgelöst, können die einzelnen Videofenster vergrößern, indem Sie auf das Videofenster klicken. Das ausgewählte Videofenster wird dann fokussiert und vergrößert dargestellt.


3.7.5 Das Widget Audio – Sprache übertragen

Nutzen Sie das Widget **Audio**, um mit Meeting-Teilnehmern zu sprechen. Wählen Sie, ob Sie dazu Voice over IP oder eine Telefonkonferenz nutzen möchten.





3.7.6 Voice over IP


Durch die Audioübertragung via Internet, Voice over IP (VoIP), erübrigen sich Telefonate mit den Teilnehmern und Sie können sich schon nach wenigen Klicks akustisch miteinander verständigen. Wir empfehlen hierzu, ein Headset zu verwenden.



Um eine Audioübertragung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Öffnen Sie das Widget **Audio**.
2. Wählen Sie das Optionsfeld **Voice over IP**.
3. Klicken Sie auf das Symbol , um das Mikrofon zu aktivieren.
4. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon ein.
5. Um das Mikrofon wieder zu deaktivieren, klicken Sie erneut auf das Symbol .

Audio-Optionen

- ➔ Um zu den Audio-Optionen zu gelangen, klicken Sie im Widget-Header auf das Symbol  und wählen Sie die Option **Audiooptionen** (*siehe Abschnitt 7.6, Seite 91*).

3.7.7 Telefon

Falls nicht allen Teilnehmern ein Headset zur Verfügung steht, können Sie alternativ zu Voice over IP auch eine Telefonkonferenz aufbauen.



Um eine Telefonkonferenz zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Widget **Audio**.
2. Wählen Sie das Optionsfeld **Telefon**.




3. Wählen Sie Ihr Land aus.
4. Rufen Sie die darüber stehende Service-Nummer an.
 - ➡ Sie werden aufgefordert, die Konferenz-PIN mit den Tasten Ihres Telefons einzutippen.
5. Geben Sie die **Konferenz-PIN** ein.
6. Sie werden mit allen Teilnehmern verbunden, die sich ebenfalls mit derselben PIN zu dieser Konferenz zugeschaltet haben.


Als Organisator haben Sie zudem die Möglichkeit, eigene Konferenzdaten festzulegen. Geben Sie dazu im Dialog **Telefonkonferenz konfigurieren** im Textfeld einfach die gewünschten Daten ein.

3.7.8 Das Widget Chat – Textnachrichten übertragen

Das Widget ermöglicht es den Meeting-Teilnehmern, miteinander zu chatten.




Hat das Meeting mehr als zwei Teilnehmer, können Sie über die Dropdown-Liste unter dem Eingabefeld die Empfänger Ihrer Nachricht auswählen.



Als Organisator können Sie außerdem im Widget-Header auf das Symbol  klicken und die Option **Teilnehmer können mit jedem chatten** deaktivieren. Teilnehmer können dann nur noch an Organisatoren und Präsentator Chat-Nachrichten schicken.

3.7.9 Das Widget Dateibox – Dateien zur Verfügung stellen

Über das Widget **Dateibox** können sich Meeting-Teilnehmer gegenseitig Dateien zur Verfügung stellen.



Dazu ziehen Sie die gewünschte Datei einfach per Drag&Drop direkt in das Widget oder klicken auf das Symbol  um über den Windows-Öffnen-Dialog eine Datei auszuwählen.


Haben Sie die Datei bereitgestellt, können Sie mit einem Klick auf das Symbol  neben der Datei, entweder die Datei oder deren Ordner öffnen. Am entfernten Computer erscheint die bereitgestellte Datei im Widget und Sie können diese mit einem Klick auf das Symbol  speichern.

Um die Datei wieder aus dem Widget zu entfernen, klicken Sie im Kontextmenü auf die Option **Aus Dateibox entfernen**.

Tipp: Die Option **Öffnen** bzw. **Speichern** erreichen Sie auch über einen Doppelklick auf die Datei.

3.7.10 Das Widget Whiteboard – Auf dem Bildschirm zeichnen










Das Widget blendet eine Zeichenpalette für alle Meeting-Teilnehmer ein. Mit den Werkzeugen der Zeichenpalette kann beliebig auf dem Bildschirm gezeichnet und geschrieben werden.



Damit Teilnehmer auf dem Bildschirm zeichnen können, muss der Präsentator zuerst die Palette über den **On/Off-Schalter** aktivieren. Stellt der Präsentator den Schalter auf **Off**, können die Teilnehmer nicht mehr auf dem Bildschirm zeichnen. Nur der Präsentator kann Zeichnungen speichern oder löschen.

Folgende Werkzeuge stehen zur Verfügung:



Werkzeug	Beschreibung
 An/Abschalten	Blendet alle bisherigen Zeichnungen ein oder aus und erlaubt/verbietet den Teilnehmern die Zeichenpalette zu benutzen.
 Steuerung	Pausiert den Zeichenmodus, um den Computer normal steuern zu können. Selbiges kann generell mit einem Rechtsklick erreicht werden.
 Stift	Ermöglicht Freihand-Zeichnungen. Mit einem Rechtsklick auf das Symbol können Farbe und Stiftbreite bestimmt werden.
 Marker	Dient zum Hervorheben von Bildschirmhalten. Mit einem Rechtsklick auf das Symbol können Farbe und Stiftbreite bestimmt werden.
 Radieren	Dient zum Löschen von Zeichnungsteilen. Mit einem Rechtsklick auf das Symbol kann die Größe des Radierers bestimmt werden.
 Rechteck	Dient zum Zeichnen eines Rechtecks. Mit einem Rechtsklick auf das Symbol können Rahmen- und Füllfarbe, sowie die Linienbreite ausgewählt werden. Drücken Sie STRG während des Zeichnens, um ein Quadrat zu zeichnen. Drücken Sie SHIFT, um das Rechteck mittig auszurichten. Drücken Sie STRG+SHIFT, um ein Quadrat zu zeichnen, das mittig ausgerichtet ist.
 Ellipse	Dient zum Zeichnen einer Ellipse. Mit einem Rechtsklick auf das Symbol können Rahmen- und Füllfarbe, sowie die Linienbreite ausgewählt werden. Drücken Sie STRG während des Zeichnens, um einen Kreis zu zeichnen. Drücken Sie SHIFT, um die Ellipse mittig auszurichten. Drücken Sie STRG+SHIFT, um einen Kreis zu zeichnen, der mittig ausgerichtet ist.
 Text	Dient zum Schreiben eines Textes. Mit einem Rechtsklick auf das Symbol können Sie Textgröße, Farbe und Schriftart bestimmen.
 Sprechblase	Dient zum Zeichnen einer Sprechblase. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle, um die Sprechblase zu erstellen. Schreiben Sie Ihren Text und klicken Sie anschließend ein zweites Mal, um die Richtung der Sprechblase festzulegen. Mit einem Rechtsklick auf das Symbol können Sie Textgröße, Farbe und Schriftart anpassen.

3.8 Meeting aufzeichnen

Diese Funktion ist nur für den Präsentator verfügbar.




3.8.1 Ein Meeting aufzeichnen

Hinweis: Falls Sie automatisch alle Ihre Meetings aufzeichnen möchten, können Sie in den Optionen unter **Meeting | Meetings automatisch aufzeichnen** Ihre Meetings automatisch aufzeichnen lassen. Den Speicherort der Dateien wählen Sie in den erweiterten Optionen unter *Abschnitt 7.9, Seite 94*.

Während einem Meeting besteht die Möglichkeit, die Sitzung als Film aufzuzeichnen. Der Sitzungsmitschnitt erfolgt im eigenen TeamViewer-Dateiformat .TVS.

Dabei werden der Bildschirminhalt, der Sound am Präsentator- Computer sowie Webcam-Videos und VoIP-Übertragung aufgezeichnet.

Um ein Meeting aufzuzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie während einem Meeting im Widget **Bildschirmübertragung** auf das Symbol  im Widget-Header.
2. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf **Meeting aufzeichnen | Aufzeichnung starten**.
➡ Ihr Meeting wird aufgezeichnet.
3. Um die Aufnahme zu beenden, klicken Sie im Dropdown-Menü auf **Meeting aufzeichnen | Stopp**. Alternativ können Sie auch das Meeting beenden.
4. Die Meetingaufzeichnung ist beendet.
➡ Ein Dialog zum Speichern der Datei wird geöffnet.

Hinweis: Den Speicherort der Dateien wählen Sie in den erweiterten Optionen unter *Abschnitt 7.9, Seite 94*.

Hinweis: Um Webcam-Video und VoIP der Teilnehmer aufzeichnen zu können, müssen diese zustimmen.

3.8.2 Ein aufgezeichnetes Meeting abspielen

Um ein aufgezeichnetes Meeting abzuspielen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Menü des TeamViewer-Hauptfensters auf **Extras | Aufgezeichnete Sitzung abspielen oder konvertieren....**
2. Wählen Sie den gewünschten Film aus.
➡ Der Dialog **Öffnen** wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.




- ➔ Der Film wird in TeamViewer wiedergegeben. Es werden Ihnen die gewohnten Funktionen zum Abspielen von Videodateien angeboten.

Tipp: Sie können die Datei auch durch Doppelklick im Windows-Explorer abspielen. TeamViewer wird dabei automatisch gestartet.

Ein aufgezeichnetes Meeting in AVI konvertieren

Sie können aufgezeichnete Meetings für die Weiterbearbeitung in das AVI-Videoformat konvertieren.

Um eine aufgezeichnete Sitzung zu konvertieren, gehen Sie wie folgt vor:


1. Folgen Sie den obigen Anweisungen zum Abspielen eines Meetings.
2. Klicken Sie im Fenster **Aufgezeichnete Sitzung** in der Symbolleiste auf das Symbol .
- ➔ Der Dialog **Sitzungsaufzeichnung Konvertieren** wird geöffnet.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor. Nutzen Sie dazu die Dropdown-Listen und die Schaltflächen **Konfigurieren...** oder **Durchsuchen...**
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konvertierung starten**.
5. Das gewählte Video wird konvertiert.

3.9 Sound und Video übertragen

Mit TeamViewer ist es möglich, Video und Sound vom Computer des Präsentators zu den Teilnehmern zu übertragen.

TeamViewer erkennt, wann bewegte Bilder übertragen werden und optimiert die Video-Bildübertragung von bewegten Bildern in diesem Bereich. Wird während der Präsentation beispielsweise ein Video abgespielt, sehen alle Teilnehmer dieses ebenfalls in Echtzeit auf ihrem Computer.

Die Übertragung von Sound ermöglicht es Teilnehmern z. B. Systemtöne des Präsentator-Computers, oder Musik die dort abgespielt wird, zu hören.

Als Präsentator können Sie die Übertragung des Computersounds unterbinden, indem Sie während einem Meeting im Widget **Bildschirmübertragung** auf das Symbol  klicken und die Option **Computersounds und Musik teilen** deaktivieren oder die Funktion in den Einstellungen standardmäßig ausschalten (siehe Abschnitt 7.4, Seite 84).

Die verbesserte Übertragung von Video kann in den Einstellungen deaktiviert werden (siehe Abschnitt 7.3, Seite 83).



Hinweis: Um eine bestmögliche Qualität der Übertragung zu erhalten, ist eine Verbindung innerhalb eines lokalen Netzwerkes oder eine Verbindung mit hoher Bandbreite erforderlich.



3.10 Meeting sperren

Falls Sie ein Meeting sperren, können Teilnehmer dem Meeting nur nach Bestätigung beitreten.

Dies hat folgende Auswirkungen auf die Teilnahme an einem Meeting:

- Teilnehmer können dem Meeting nur beitreten, wenn ein Organisator es erlaubt.
- Teilnehmer die aus einem gesperrten Meeting entfernt werden, können nicht wieder am Meeting teilnehmen.

Um ein Meeting zu sperren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie ein spontanes Meeting.
2. Öffnen Sie das Widget **Teilnehmer** im Meeting-Panel.
3. Klicken Sie auf das Symbol  neben der Meeting-ID.
 - ➡ Teilnehmer können nur nach Bestätigung einem Meeting beitreten.
4. Das Meeting ist gesperrt. Um es wieder zu entsperren, klicken Sie auf das Symbol .




4 Computer & Kontakte – Verwaltung von Kontakten

In **Computer & Kontakte** können Sie Computer- und Kontaktdaten von Verbindungspartnern mit TeamViewer zentral verwalten.

Sie sehen auf einen Blick, welche der Computer und Kontakte verfügbar sind und können direkt ein Meeting mit einem Computer oder Kontakt starten. Darüber hinaus bietet Computer & Kontakte weitere nützliche Funktionen ähnlich einem Instant Messenger.

Die Computer- & Kontakte-Liste ist an Ihr TeamViewer-Konto gebunden. Für Sie bedeutet dies, dass die gespeicherten Computer oder Kontakte nicht an einen bestimmten Computer gebunden sind, sondern zentral gespeichert werden. Dadurch stehen Ihnen ortsunabhängig an jedem TeamViewer, egal, auf welchem Computer Sie arbeiten, Ihre Kontaktdaten zur Verfügung.



In Computer & Kontakte sehen Sie auf einen Blick, welche Ihrer Computer und Kontakte online sind.

Einige Funktionen der Computer & Kontakte-Liste werden in diesem Handbuch nicht näher beschrieben, da sie insbesondere für den Remote Support mit TeamViewer von Interesse sind. Zu diesen Funktionen gehören die internen Systemchecks, Service-Anfragen und Benachrichtigungen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

Folgende Vorteile bietet Ihnen Computer & Kontakte:

- Online-Anzeige Ihrer Computer und Kontakte.
- Schneller Verbindungsaufbau ohne Eingabe von Verbindungsdaten.
- Zentrale, weltweit erreichbare Computer- und Kontakte-Verwaltung.
- Messaging Funktionalität inklusive Gruppen-Chat, Offline-Nachrichten und Blacklist.
- Verwaltung von Computern und Kontakten in Gruppen inklusive eigener Notizen.
- Vordefinierte Verbindungseinstellungen für einzelne Computer, Kontakte und Gruppen.
- Eigener Verfügbarkeitsstatus wählbar.
- Direkter Start eines Meetings mit einzelnen Computern oder Kontakten.
- Ermöglicht das Planen von Meetings.
- Videoanrufe mit bis zu 10 Personen.
- Persönliches und professionelles Auftreten mit Profilbildern.



Hinweis: Computer & Kontakte ist ein Bestandteil des TeamViewer-Kontos. Um dies nutzen zu können, müssen Sie sich einmalig für ein TeamViewer-Konto registrieren ([siehe Abschnitt 4.1.1, Seite 47](#)).

4.1 Das TeamViewer-Konto

Hinweis: Ein TeamViewer-Konto ist nicht notwendig, um TeamViewer zu nutzen!

Hinweis: Für die Verwendung eines TeamViewer-Kontos fallen keine zusätzlichen Kosten an. Sie können ein TeamViewer-Konto kostenlos erstellen und nutzen.

Mit Hilfe des TeamViewer-Kontos können Sie Informationen über Ihre Computer und Kontakte zentral speichern und die Kontakte-Verwaltung Computer & Kontakte von überall abrufen.

Ein TeamViewer-Konto ist für die Verwendung folgender TeamViewer-Funktionen notwendig:


- TeamViewer QuickConnect
- Computer & Kontakte
- Meetings planen und verwalten
- Web Login

Tipp: Sie können Sie mit Ihrem TeamViewer-Konto außerdem weitere TeamViewer-Produkte wie **TeamViewer IoT** (<https://www.teamviewer.com/iot/>) oder **Blizz** (<https://www.blizz.com>) nutzen.

4.1.1 Ein TeamViewer-Konto erstellen

Um ein TeamViewer-Konto anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im TeamViewer-Hauptfenster in der Statusleiste auf die Schaltfläche



Computer & Kontakte.



Das Fenster **Computer & Kontakte** wird geöffnet.

2. Klicken Sie in Computer & Kontakte auf die Schaltfläche **Konto erstellen**.




Ein Assistent wird geöffnet, der Ihnen in zwei Schritten hilft, ein TeamViewer-Konto zu erstellen.

3. Geben Sie im Dialogfenster **TeamViewer Konto erstellen – Schritt 1 von 2** die erforderlichen Daten **Benutzername**, **E-Mail** und **Kennwort** ein.



4. Falls Sie unseren Newsletter abonnieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unseren kostenlosen Newsletter abonnieren**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
 - ➔ Sie erhalten eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse mit einem Validierungs-Link.
6. In **TeamViewer Konto erstellen – Schritt 2 von 2** haben Sie die Möglichkeit den permanenten Zugriff auf diesen Computer zu konfigurieren. Geben Sie hierzu einen **Computernamen** (zur Identifizierung) und ein **Kennwort** (definieren Sie ein beliebiges Kennwort, mit dessen Hilfe Sie eine Verbindung zu dem Computer hergestellt werden können) ein.
7. Falls Sie Ihren Computer als Systemdienst einrichten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ich möchte diesen Computer selbst aus der Ferne steuern**.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertigstellen**.
10. Um die Erstellung Ihres TeamViewer-Kontos abzuschließen, klicken Sie auf den **Validierungs-Link** in der E-Mail.
11. Sie haben Ihr TeamViewer-Konto erfolgreich erstellt.

Um später z. B. Ihre E-Mail-Adresse oder Ihr Kennwort zu ändern, verwenden Sie die Kontoverwaltung. Dort können Sie auch Ihre Premium- oder Corporate-Lizenz Ihrem Konto zuordnen (*siehe Abschnitt 7.5, Seite 88*).



TeamViewer Konto über die Website erstellen.

Tipp: Alternativ können Sie ein TeamViewer-Konto auch über unsere Website erstellen. Öffnen Sie im Webbrowser die URL <https://login.teamviewer.com>. Hier können Sie über den Link **Konto erstellen** ein neues Konto erstellen.



4.1.2 Das TeamViewer-Konto verwalten

Die Einstellungen für Ihr TeamViewer-Konto lassen sich entweder über einen Webbrowser oder direkt in den TeamViewer-Optionen (*siehe Abschnitt 7.5, Seite 88*) verwalten.

Um die Kontoeinstellungen in einem Webbrowser zu verwalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Website <https://login.teamviewer.com> in einem Webbrowser auf.
2. Geben Sie die Benutzerdaten Ihres TeamViewer-Kontos in die Textfelder **E-Mail** und **Kennwort** ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden**.
➡ Die Oberfläche der TeamViewer Management Console und Computer & Kontakte wird geladen.


Hinweis: Geräte, Apps und Internetbrowser, die Sie noch nie mit Ihrem TeamViewer-Konto benutzt haben, müssen Sie bei der ersten Anmeldung autorisieren. Weitere Details entnehmen Sie dem *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

5. Klicken Sie am rechten oberen Rand auf den Link **Profil bearbeiten**.
➡ Das Fenster mit Ihren Kontoeinstellungen wird geöffnet.
6. Sie können nun Änderungen an Ihren persönlichen Daten vornehmen.

4.1.3 Das TeamViewer-Konto in Computer & Kontakte an- und abmelden

Sie können sich an jeder beliebigen TeamViewer Vollversion mit Ihrem TeamViewer-Konto in der Computer & Kontakte-Liste anmelden. Dadurch stehen Ihnen die TeamViewer-Funktionen zur Verfügung, die ein TeamViewer-Konto benötigen.

Um sich in Computer & Kontakte mit einem TeamViewer-Konto anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im TeamViewer-Hauptfenster in der Statusleiste auf die Schaltfläche  **Computer & Kontakte**.
➡ Das Fenster **Computer & Kontakte** wird geöffnet.
2. Geben Sie in den Textfeldern **E-Mail** und **Kennwort** Ihre Kontodaten ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden**.



Hinweis: Geräte, Apps und Internetbrowser, die Sie noch nie mit Ihrem TeamViewer-Konto benutzt haben, müssen Sie bei der ersten Anmeldung autorisieren. Weitere Details entnehmen Sie dem *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

4. Sie sind angemeldet und Ihre Computer- und Kontaktdaten erscheinen.

Sie können sich an jedem TeamViewer spontan mit Ihrem Konto anmelden.

Um das erneute Anmelden zu vereinfachen, haben Sie die Möglichkeit Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort zu speichern, und angemeldet zu bleiben. Aktivieren Sie hierzu das entsprechenden Kontrollkästchen auf der Anmeldemaske.


Achtung: An fremden (öffentlichen) Computern sollten Sie nie die Option **Angemeldet bleiben** aktivieren. Außerdem sollten Sie sich immer abmelden, falls Sie diesen Computer verlassen!

Hinweis: Wenn Sie eine Premium- oder Corporate-Lizenz besitzen und Ihre Lizenz auch Ihrem Konto zugeordnet haben, gilt diese Lizenz, während Sie angemeldet sind, auch an unlicenzierten TeamViewer-Installationen.




Hinweis: Sie können für Ihr TeamViewer-Konto eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten. Dadurch wird das Konto zusätzlich zu E-Mail und Kennwort durch einen temporären Zahlencode gesichert. Nähere Informationen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung entnehmen Sie dem *TeamViewer Handbuch – Management Console*.

Um sich in Computer & Kontakte mit einem TeamViewer-Konto abzumelden, gehen Sie wie folgt vor:





1. Klicken Sie im oberen Bereich von Computer & Kontakte auf Ihren **Anzeigenamen**.
 Ein Dropdown-Menü wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Option **Abmelden**.
3. Ihr TeamViewer-Konto ist abgemeldet.

4.2 Möglichkeiten in Computer & Kontakte

Im Folgenden werden die möglichen Aktionen beschrieben, die Ihnen in Computer & Kontakte zur Verfügung stehen.





Aktion	Beschreibung
	<p>Rufen Sie über das Kontextmenü des Symbols folgende Optionen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entfernte Computer zur Computer & Kontakte-Liste hinzufügen (<i>siehe Abschnitt 4.2.4, Seite 57</i>) • Kontakte zur Computer & Kontakte-Liste hinzufügen (<i>siehe Abschnitt 4.2.4, Seite 57</i>) • Gruppen erstellen (<i>siehe Abschnitt 4.2.2, Seite 54</i>) • Service-Anfragen erstellen • Kontakte und Computer in der Umgebung finden <p>Service-Anfragen sind Bestandteil der Service-Warteschlange, diese dient der Organisation von Support-Anfragen. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie dem <i>TeamViewer Handbuch – Management Console</i>.</p>



Aktion	Beschreibung
	<p>Öffnen Sie über das Kontextmenü des Icons folgende TeamViewer-Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Management Console öffnen...: Öffnet die TeamViewer Management Console. Die Management Console wird in Ihrem Standard-Browser geöffnet und Sie sind mit Ihrem TeamViewer-Konto angemeldet. • Service-Warteschlange öffnen...: Öffnet die Service-Warteschlange in der TeamViewer Management Console.
	Öffnet das Chatfenster (<i>siehe Abschnitt 4.2.7, Seite 63</i>).
	Öffnet die Benachrichtigungen (<i>siehe Abschnitt 4.2.9, Seite 68</i>).
	Durchsucht Ihre Computer & Kontakte-Liste (nach Gruppenname, Kontoname oder ID), sobald Sie etwas in das Suchfeld eingeben.

Kontomenüleiste Klicken Sie im oberen Bereich von Computer & Kontakte auf Ihren Anzeigenamen. Eine Dropdown-Liste wird geöffnet, in der Sie Ihren Verfügbarkeitsstatus auswählen können. Ihr aktueller Status wird passend dazu grafisch im TeamViewer Tray-Icon dargestellt.

Sie haben die Wahl zwischen:

- Online 
- Beschäftigt 
- Abwesend 
- Als offline anzeigen 

Hinweis: Sind Sie länger als fünf Minuten inaktiv, wird Ihr Verfügbarkeitsstatus automatisch auf **Abwesend** gesetzt.





Des Weiteren können Sie über den Menüpunkt **Profil bearbeiten...** die Kontoverwaltung in TeamViewer aufrufen (*siehe Abschnitt 7.5, Seite 88*). Außerdem können Sie über die Optionen **Gruppen erweitern** oder **Gruppen reduzieren**, alle Gruppen aus- oder einklappen, sowie sich über **Abmelden** von Ihrem Konto abmelden.

Falls das Computer & Kontakte Fenster ausreichend groß ist, können Sie über die Schaltflächen unten in der Computer & Kontakte-Liste weitere Funktionen aufrufen:



Aktion	Beschreibung
 Diesen Computer hinzufü...	Fügt den Computer, an dem Sie angemeldet sind, Ihrer Computer & Kontakte-Liste hinzu. Details zur Vorgehensweise entnehmen Sie Abschnitt 4.2.4, Seite 57 .
 Entfernten Computer hinzu...	Erstellt einen neuen Computer. Details zur Vorgehensweise entnehmen Sie Abschnitt 4.2.4, Seite 57 .
 Kontakt hinzufügen	Erstellt einen neuen Kontakt. Details zur Vorgehensweise entnehmen Sie Abschnitt 4.2.4, Seite 57 .
 Neue Gruppe hinzufügen	Erstellt eine neue Gruppe. Sie können Gruppen verwenden, um Ihre Computer und Kontakte nach beliebigen Kriterien zu gruppieren (z. B. Kunden, Kollegen, Freunde, ...). Details zur Vorgehensweise entnehmen Sie Abschnitt 4.2.2, Seite 54 .
 Kontakte und Geräte in der Umgebung	Finden Sie TeamViewer-Kontakte und Geräte, die sich im selben Netzwerk befinden. Sie können diese Ihrer Computer & Kontakte-Liste hinzufügen. Details zur Vorgehensweise entnehmen Sie dem <i>TeamViewer Handbuch - Fernsteuerung</i> .
Personen aus kürzlichen Sitzungen	Fügt den Kontakt aus einer Ihrer letzten Sitzungen zu Ihrer Computer & Kontakte-Liste hinzu. Klicken Sie dazu auf den Namen.


4.2.1 Onlinestatus der Computer/Kontakte

Status	Beschreibung
 Online	Zeigt, dass der Kontakt bzw. ein Computer über TeamViewer erreichbar ist.
 Beschäftigt	Zeigt, dass der Kontakt bzw. ein Computer zwar online, aber beschäftigt ist.
 Abwesend	Zeigt, dass der Kontakt bzw. ein Computer zwar online, aber abwesend ist.
 Offline	Zeigt, dass Ihr Kontakt bzw. Computer momentan nicht über TeamViewer erreichbar ist.



4.2.2 Gruppen hinzufügen

Um eine neue Gruppe anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche .
2. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Neue Gruppe hinzufügen**.
➡ Der Dialog **Gruppe hinzufügen** wird geöffnet.
3. Geben Sie im Textfeld **Gruppenname** den Namen der Gruppe ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
5. Eine neue Gruppe wurde erstellt und erscheint in Computer & Kontakte.

Hinweis: Standardmäßig werden Computer und Kontakte, die gerade nicht online sind, in einer separaten Gruppe „Offline“ gruppiert. Wie Sie diese Option deaktivieren, sehen Sie unter [Abschnitt 7.5, Seite 88](#).

4.2.3 Gruppen teilen


Sie haben die Möglichkeit, Gruppen aus Ihrer Computer & Kontakte-Liste mit einzelnen Kontakten aus Ihrer Liste zu teilen. Komplette Gruppen können so schnell und einfach anderen Kontakten zur Verfügung gestellt werden.


Nähere Informationen finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

Um eine Gruppe zu teilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie eine Gruppe in Ihrer Computer & Kontakte-Liste.
2. Wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Option **Teilen**.
➡ Der Dialog **Gruppe teilen** wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen....**
➡ Der Dialog **Benutzer hinzufügen** wird geöffnet.
4. Wählen Sie den Kontakt aus der Liste, mit dem Sie die Gruppe teilen möchten.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
6. Passen Sie gegebenenfalls die Berechtigungen an.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
➡ Der Kontakt erhält eine Nachricht, die er akzeptieren muss.
8. Sie haben eine Gruppe geteilt. Der Kontakt sieht die geteilte Gruppe in seiner Computer & Kontakte-Liste und kann sich zu den Computern und Kontakten in dieser Gruppe verbinden.



Neben dem Gruppennamen einer Gruppe, die Sie mit Kontakten geteilt haben wird das Symbol  angezeigt.

Neben dem Gruppennamen einer Gruppe, die mit Ihnen geteilt wurde wird das Symbol  angezeigt.

Hinweis: Sie können eine oder mehrere Gruppen mit beliebig vielen Kontakten teilen.

Tipp: Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) eines Kontaktes unter **Freigaben** können Sie sehen, welche Gruppe Sie mit dem Kontakt geteilt haben. Hier können Sie ebenfalls weitere Gruppen mit dem Kontakt teilen.

Der Dialog Gruppe teilen

Im Dialog **Gruppe teilen** werden die Kontakte angezeigt, mit denen Sie die jeweilige Gruppe geteilt haben. Darüber hinaus haben Sie folgende Möglichkeiten:

Beschreibung	
Hinzufügen...	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die gewählte Gruppe mit einem Kontakt zu teilen.
Entfernen	Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Teilen der Gruppe mit diesem Kontakt aufzuheben.



Beschreibung

Berechtigungen Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, welche Berechtigungen der Kontakt für die geteilte Gruppe haben soll.

- **Lesen:** Der Kontakt sieht die geteilte Gruppe in seiner Computer & Kontakte-Liste und kann sich zu den Computern und Kontakten in dieser Gruppe verbinden. Der Kontakt kann keine Änderungen (Kontakte löschen oder umbenennen, Kontakte hinzufügen, etc.) an der Gruppe vornehmen.
- **Lesen/Schreiben:** Der Kontakt sieht die geteilte Gruppe in seiner Computer & Kontakte-Liste und kann sich zu den Computern und Kontakten in dieser Gruppe verbinden. Der Kontakt kann Änderungen (Kontakte löschen oder umbenennen, Kontakte hinzufügen, etc.) an der Gruppe vornehmen.
- **Vollzugriff:** Der Kontakt sieht die geteilte Gruppe in seiner Computer & Kontakte-Liste und kann sich zu den Computern und Kontakten in dieser Gruppe verbinden. Der Kontakt kann Änderungen (Kontakte löschen oder umbenennen, Kontakte hinzufügen, etc.) an der Gruppe vornehmen. Der Kontakt kann geteilte Gruppen weiter teilen und Kontakte & Geräte aus der geteilten Gruppe in eine eigene verschieben. Geräte, die einem Konto zugewiesen sind können innerhalb des Unternehmens in eine andere geteilte Gruppe verschoben werden.

Letzte Verbindungen^{neu}

In der Gruppe **Letzte Verbindungen** werden zehn Computer oder Kontakte angezeigt, zu denen zuletzt eine Verbindung aufgebaut wurde. Dazu zählen Fernsteuerungsverbindungen, Präsentation, Dateiübertragung und VPN.

Dies ermöglicht wiederholte Verbindungen zu diesen Geräten oder Kontakten, ohne die gesamte Computer & Kontakte-Liste durchsuchen zu müssen.

Folgende Eigenschaften gelten für diese Gruppe:

- Die Gruppe wird immer als oberster Eintrag in der Computer & Kontakte-Liste angezeigt.
- Die Gruppe kann nicht umbenannt, geteilt, gelöscht oder deaktiviert werden.
- In der Gruppe werden nur Computer oder Kontakte angezeigt, die Sie bereits zu Ihrer Computer & Kontakte-Liste hinzugefügt haben.
- Falls Computer oder Kontakte aus der Computer & Kontakte-Liste gelöscht werden, werden diese nicht mehr in der Gruppe angezeigt.



- Für Verbindungen zu Computern oder Kontakten in dieser Gruppe stehen die selben Möglichkeiten zur Verfügung, die auch für andere Einträge der Computer & Kontakte-Liste gelten. Weiter Informationen finden Sie unter [Abschnitt 4.2.6 "Das Computer- oder Kontakt-Kontextmenü", Seite 61.](#)

4.2.4 Computer/Kontakte hinzufügen

Beim Hinzufügen von Computern oder Kontakten können Sie entweder TeamViewer-IDs (Computer) oder TeamViewer-Konten (Kontakte) hinzufügen.

Kontakte können mehrere Computer beinhalten. Dies ist dann der Fall, wenn ein Kontakt an mehreren TeamViewern angemeldet ist. Ein weiterer Vorteil von einem Kontakt ist, dass Sie sich immer mit derselben Person verbinden, egal, an welchem Computer diese sitzt.


TeamViewer-IDs hingegen sind fest an einen Computer gebunden. Sie können sich also mit einem Computer verbinden, wissen aber nicht wer diesen bedient.

Das Verbinden auf eine TeamViewer-ID ist also dann sinnvoll, wenn:

- die Gegenseite nicht an einem TeamViewer-Konto angemeldet ist.
- der Computer unbeaufsichtigt ist (z. B. Server).
- es sich um Ihren eigenen Computer handelt.

Sie können in Computer & Kontakte sowohl TeamViewer-Konten als auch TeamViewer-IDs aufnehmen.

Um einen neuen Computer/Kontakt anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die Gruppe, in der ein neuer Computer/Kontakt angelegt werden soll.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche .
3. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Entfernten Computer hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen**.
 ➡ Der Dialog **Computer/Kontakt hinzufügen** wird geöffnet.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
6. Ein neuer Computer/Kontakt wurde erstellt und erscheint in Ihrer Liste.



Der Dialog Computer/Kontakt hinzufügen

Der Dialog **Computer/Kontakt hinzufügen** bietet Ihnen beim Hinzufügen eines Computer/Kontaktes zu Computer & Kontakte die Möglichkeit einige Einstellungen festzulegen. Der Dialog dient auch dazu Verbindungsinformationen für bestimmte Computer, Kontakte oder Gruppen zu speichern.

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

Einstellung	Beschreibung
TeamViewer-ID / Name oder E-Mail	Geben Sie in diesem Textfeld die TeamViewer-ID oder den Kononamen des Kontaktes ein, den Sie zu Computer & Kontakte hinzufügen möchten.
Kennwort (nur für TeamViewer-ID)	Falls Sie eine TeamViewer-ID zu Computer & Kontakte hinzufügen, können Sie hier das permanente Kennwort des entfernten Computers angeben.
Alias (nur für TeamViewer-ID)	Geben Sie in diesem Textfeld einen Anzeigenamen für den hinzugefügten Computer/Kontakt ein.
Gruppe	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Gruppe, zu der der Computer/Kontakt hinzugefügt werden soll.
Beschreibung	Geben Sie im Textfeld bei Bedarf beliebige Informationen zu dem Computer/Kontakt ein.
Erweitert	Klicken Sie auf die Schaltfläche um Parameter für die spätere Verbindung zu dem Computer/Kontakt zu hinterlegen.

Erweiterte Eigenschaften


Im Dialog **Gruppe bzw. Computer/Kontakt hinzufügen** haben Sie die Möglichkeit über die erweiterten Einstellungen, Parameter für einzelne Computer/Kontakte oder ganze Gruppen festzulegen. Diese haben jedoch nur auf Fernsteuerungs-Sitzungen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie im *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

Um Parameter über Verbindungsinformationen für bestimmte Computer, Kontakte oder Gruppen zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich mit Ihrem TeamViewer-Konto an Computer & Kontakte an ([siehe Abschnitt 4.1.3, Seite 49](#)).



Hinweis: Geräte, Apps und Internetbrowser, die Sie noch nie mit Ihrem TeamViewer-Konto benutzt haben, müssen Sie bei der ersten Anmeldung autorisieren. Weitere Details entnehmen Sie dem *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Computer, Kontakt oder die Gruppe.
3. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Eigenschaften**.
 Der Dialog **Eigenschaften** wird geöffnet.
4. Klicken Sie im Dialog auf **Erweitert**.
5. Definieren Sie die gewünschten **Parameter**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
7. Sie haben für den gewählten Computer, Kontakt oder die Gruppe Parameter für den Verbindungsaufbau hinterlegt.

Folgende Parameter können definiert werden:

Parameter	Beschreibung	Mögliche Werte
Entfernte Auflösung	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, wie sich die Auflösung am entfernten Computer bei Verbindungsaufbau verhalten soll.	<ul style="list-style-type: none"> • vererbt • Nicht ändern • Größe anpassen
Fenster	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, ob der Bildschirm des entfernten Computers bei Verbindungsaufbau im Vollbild dargestellt werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> • vererbt • Fenstermodus • Vollbild • Maximiert
Skalieren	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, wie der Bildschirm des entfernten Computers bei Verbindungsaufbau dargestellt werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> • vererbt • Größe anpassen • Skaliert • 100 % (original)



Parameter	Beschreibung	Mögliche Werte
Qualität	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, welche Anzeigequalität bei Verbindungsaufbau gewählt werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> • vererbt • Automatisch • Geschwindigkeit optimieren • Qualität optimieren • Eigene Einstellungen
Initialer Bildschirm	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, welcher Monitor bei Verbindungsaufbau übertragen werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> • vererbt • Hauptbildschirm • Alle Bildschirme • Monitor X
Authentifizierungsmodus	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, wie Sie sich bei Verbindungsaufbau am entfernten Computer anmelden wollen.	<ul style="list-style-type: none"> • vererbt • TeamViewer Authentifizierung • Windows Authentifizierung
Entfernte Eingabe	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, ob Sie bei Verbindungsaufbau Partnereingaben erlauben wollen.	<ul style="list-style-type: none"> • vererbt • Entfernte Eingabe aktivieren • Eingaben am entfernten Computer deaktivieren • Eingaben und Anzeige am entfernten Computer deaktivieren




4.2.5 Ohne Kennworteingabe eine Verbindung aus Computer & Kontakte herstellen – Bestätigung anfordern

Bei Verbindungsanfragen mit Bestätigung ist beim Verbindungsaufbau keine Eingabe eines Kennwortes erforderlich. Stattdessen wird direkt eine Anfrage zum Aufbau einer Verbindung gesendet. Der Verbindungspartner kann diese Anfrage akzeptieren oder ablehnen.

Um eine Verbindung per Bestätigung aufzubauen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie den Kontakt in Computer & Kontakte.
2. Wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Option **Fernsteuerung (Bestätigung anfordern)** oder **Präsentation (Bestätigung anfordern)**.

➔ Am Computer Ihres Kontaktes wird ein Dialog mit der entsprechenden Anfrage geöffnet. Ihr Kontakt bestätigt den Zugriff, indem er auf die Schaltfläche **Zulassen** klickt.



Bestätigen Sie den Dialog, um an dem Meeting teilzunehmen.

3. Die Verbindung wird aufgebaut.

Hinweis: Sie können diese Art des Verbindungsaufbaus auch für Computer verwenden.

4.2.6 Das Computer- oder Kontakt-Kontextmenü







In das Computer- oder Kontakt-Kontextmenü gelangen Sie mit einem Rechtsklick auf einen Computer oder Kontakt.

Bitte beachten Sie, dass je nach Art des Computers oder Kontakts nicht immer alle Funktionen zur Verfügung stehen.

Folgende Funktionen bietet das Kontextmenü:

Funktion	Beschreibung
Fernsteuerung (Bestätigung anfordern)	Startet eine Verbindung zu Ihrem Kontakt ohne Kennwortabfrage (<u>siehe Abschnitt 4.2.5, Seite 61</u>).
Präsentation (Bestätigung anfordern)	



Funktion	Beschreibung
Fernsteuerung (Kennwort verwenden)	Stellt die entsprechende Verbindung zum Computer/Kontakt her. Nähere Informationen dazu finden Sie im <i>TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung</i> .
Dateiübertragung 	
VPN 	
Videoanruf (Bestätigung anfordern)	Startet eine Videokonferenz mit dem Kontakt.
 Nachricht senden	Öffnet den Chat-Dialog (<i>siehe Abschnitt 4.2.7, Seite 63</i>).
 Datei senden	Öffnet einen Windows-Dialog, zum Senden einer Datei an den gewählten Kontakt. Nähere Informationen dazu finden Sie im <i>TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung</i> .
 Dateiübertragung	Stellt eine Verbindung im Verbindungsmodus Dateiübertragung her. Nähere Informationen dazu finden Sie im <i>TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung</i> .
Aufwecken	Weckt den Computer per Wake-on-LAN auf. Diese Funktion ist nur für Offline-Computer verfügbar und muss konfiguriert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie im <i>TeamViewer Handbuch – Wake-on-LAN</i> .
 Mehr...	<ul style="list-style-type: none"> • Einem Konto zuweisen...: Weist den Computer Ihrem Konto zu (<i>siehe Abschnitt 4.2.8, Seite 66</i>). • Löschen: Löscht den Computer/Kontakt unwiderruflich. • Freigaben: Öffnet den Dialog Freigaben (<i>siehe Abschnitt 4.2.3, Seite 54</i>). • Eigenschaften: Öffnet den Dialog Eigenschaften. Dieser bietet dieselben Funktionen wie der Dialog Computer/Kontakt hinzufügen (<i>siehe Abschnitt 4.2.4, Seite 57</i>).



Funktion	Beschreibung
Alarmer	Alarmermeldungen für integrierte Systemchecks.
Benachrichtigungen	Nachrichten und Neuigkeiten, die Ihr TeamViewer-Konto betreffen (<u>siehe Abschnitt 4.2.9, Seite 68</u>).

4.2.7 Chatten über Computer & Kontakte

Sie können jedem Computer/Kontakt eine Nachricht senden. Ist der Computer/Kontakt gerade nicht online, erhält er die Nachricht, sobald TeamViewer gestartet wird oder sich der Computer/Kontakt an seinem TeamViewer-Konto anmeldet.


Ist Ihr Computer/Kontakt bereits online, erhält er die Nachricht sofort und Sie können sich gegenseitig in Echtzeit Nachrichten senden.

Darüber hinaus können Sie aus dem Chat-Fenster heraus viele nützliche Funktionen aufrufen.

Hinweis: TeamViewer-Chats sind Ende-zu-Ende verschlüsselt.


Hinweis: An einem Gruppenchat können maximal 25 Kontakte teilnehmen.

Um einem Computer/Kontakt eine Nachricht zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das **Kontextmenü** des gewünschten Computers oder Kontaktes (Rechtsklick auf den Computer/Kontakt).
2. Klicken Sie auf das Symbol .
 - ➔ Der Dialog **Chat** wird geöffnet.
3. Schreiben Sie Ihre Nachricht in das untere **Textfeld**.
4. Betätigen Sie die EINGABETASTE auf Ihrer Tastatur.
 - ➔ Ihre Nachricht erscheint im oberen Feld und wird an Ihren Computer/Kontakt gesendet.
5. Ist Ihr Computer/Kontakt online, kann dieser direkt auf Ihre Nachricht antworten. Sie können ebenfalls weitere Nachrichten senden.


Hinweis: Sie können erst Nachrichten an den gewünschten Computer/Kontakt schicken, nachdem Sie das erste Mal eine sichere Verbindung dorthin aufgebaut haben.




Tipp: Alternativ können Sie den TeamViewer Chat über das Symbol  in der Computer & Kontakte-Liste aufrufen.

Tipp: Falls Sie die neue Benutzeroberfläche nutzen (*siehe Abschnitt 2.2, Seite 6*), können Sie den Chat über die Navigation im Hauptfenster öffnen. Wählen Sie dazu den Eintrag **Chat** in der Navigation.

Um einen Gruppenchat zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol  in der Computer & Kontakte-Liste.
 - ➔ Der Dialog **Chat** wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Nachricht**.
3. Geben Sie die Namen der gewünschten Kontakte ein.
 1. Wählen Sie die Namen aus der Dropdown-Liste.
 2. Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER oder mit einem Klick auf den Kontakt.
4. Klicken Sie in das **Textfeld**, um eine Nachricht zu verfassen. Bestätigen Sie die Eingabe mit ENTER.
 - ➔ Die gewählten Kontakte erhalten Ihre Nachricht und können sich an der Konversation beteiligen.



Ein TeamViewer Gruppenchat erstellen.


Hinweis: Ist Ihr Computer/Kontakt offline, erhält er alle gesendeten Nachrichten, sobald er in TeamViewer wieder online ist, auch wenn Sie den Dialog bereits geschlossen haben.

Hinweis: Ein Chat mit mehreren Teilnehmern ist nur mit Kontakten möglich.






Mögliche Aktionen im Chatfenster

Im Chat-Fenster werden alle Chats mit Computern, Kontakten oder in Gruppen dargestellt. Wählen Sie einen Chat und senden Sie Nachrichten an die Chat-Partner.







Chat-Fenster, aus dem heraus TeamViewer-Verbindungen gestartet werden können.

Im Chat-Fenster können Sie weitere Funktionen aufrufen, um mit den Chat-Partnern zu interagieren. Die Möglichkeiten für Gruppenchats sind im Vergleich zu Chats mit Computern oder Kontakten eingeschränkt.

Menü	Beschreibung
 Neue Nachricht	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Nachricht an einen oder mehrere Computer oder Kontakte zu senden. Geben Sie anschließend die Namen der Empfänger ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit ENTER.
 Fernsteuerung (Bestätigung anfordern)	Klicken Sie auf das Symbol, um eine Fernsteuerungs-Sitzung zum Chat-Partner aufzubauen. Der Chat-Partner muss die Anfrage bestätigen.
 Präsentation (Bestätigung anfordern)	Klicken Sie auf das Symbol, um ein Online-Meeting mit dem Chat-Partner zu starten. Sie präsentieren Ihren Bildschirminhalt. Der Chat-Partner muss die Anfrage bestätigen.



Menü	Beschreibung
 Videoanruf (Bestätigung anfordern)	<p>Klicken Sie auf das Symbol, um eine Videokonferenz mit dem Chat-Partner zu starten. Der Chat-Partner muss die Anfrage bestätigen.</p>
	<p>Klicken Sie auf das Symbol, um weitere Optionen für den aktuellen Chat aufzurufen.</p> <p>Wählen Sie zwischen folgenden Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmer hinzufügen...: Wählen Sie die Option, um weitere Computer oder Kontakte zu einem Gruppenchat einzuladen. Der Teilnehmer muss die Anfrage bestätigen. • Unterhaltung umbenennen...: Wählen Sie diese Option, falls Sie einen Gruppenchat umbenennen möchten. Die Option ist nur für Gruppenchats verfügbar. • Unterhaltung löschen...: Wählen Sie diese Option, um die aktuelle Unterhaltung zu löschen. Die Unterhaltung wird dann aus dem Chatfenster entfernt und deren Verlauf gelöscht. • Verlauf löschen...: Wählen Sie die Option, um den aktuellen Chatverlauf zu löschen. Der Chatverlauf beim Chat-Partner bleibt bestehen. • Benachrichtigungen anzeigen: Wählen Sie diese Option, um Benachrichtigungen zu dieser Unterhaltung zu erhalten.
 Datei senden	<p>Klicken Sie auf das Symbol, um eine Datei an den Chat-Partner zu senden. Der Chat-Partner muss die Anfrage bestätigen.</p> <p>Die Datei wird auf dem Computer oder bei Ihrem Kontakt im Download-Ordner unter <code>C:\Users\%username%\Downloads</code> abgespeichert.</p>
 Emojis	<p>Klicken Sie auf das Symbol, um die Emojis-Auswahl zu öffnen. Klicken Sie auf ein Emoji, um es in das Textfeld einzufügen.</p>

4.2.8 Computer Ihrem TeamViewer-Konto zuweisen

Für einige TeamViewer-Funktionen muss gewährleistet sein, dass der Computer mit dem Sie arbeiten auch Ihnen gehört. Deshalb müssen Computer für die Nutzung der folgenden Funktionen Ihrem TeamViewer-Konto zugewiesen werden:



- Überwachung durch die integrierten Systemchecks.
- Wake-on-LAN (siehe *TeamViewer Handbuch – Wake-on-LAN*).
- Überwachung und Inventarisierung mit ITbrain.
- Einfacher Zugriff ohne Kennwort.
- Richtlinien für TeamViewer-Einstellungen (siehe Abschnitt 7.10, Seite 103).

Es gibt zwei Methoden, einen Computer zuzuweisen. Lokal über die TeamViewer-Einstellungen oder aus der Ferne über Ihre Computer & Kontakte-Liste.

Computer lokal Ihrem TeamViewer-Konto zuweisen

Weisen Sie einen Computer den Sie z. B. mit Wake-on-LAN wecken möchten in den lokalen TeamViewer-Einstellungen des Computers Ihrem TeamViewer-Konto zu. Durch diese Methode können Sie auch Computer Ihrem Konto zuweisen, die nicht in Ihrer Computer & Kontakte-Liste sind.

Um den Computer Ihrem TeamViewer-Konto zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie TeamViewer.
2. Klicken Sie im Menü auf **Extras | Optionen**.
 - ➡ Der Dialog **TeamViewer Einstellungen** wird geöffnet.
3. Wählen sie die Kategorie **Allgemein**.
4. Klicken Sie unter **Kontozugehörigkeit** auf die Schaltfläche **Einem Konto zuweisen....**
 - ➡ Der Dialog **Einem Konto zuweisen** wird geöffnet.
5. Geben Sie im Textfeld **E-Mail** die E-Mail-Adresse Ihres TeamViewer-Kontos ein.
6. Geben Sie im Textfeld **Kennwort** das Kennwort Ihres TeamViewer-Kontos ein.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zuweisen**.
 - ➡ Falls sich der Computer nicht in Ihrer Computer & Kontakte-Liste befindet, wird er zu dieser hinzugefügt.
8. Sie haben den Computer mit Ihrem TeamViewer-Konto verknüpft.

Computer aus der Ferne Ihrem TeamViewer-Konto zuweisen

Weisen Sie einen Computer aus Ihrer Computer & Kontakte-Liste den Sie z. B. mit Wake-on-LAN wecken möchten über das Kontextmenü des Computers Ihrem TeamViewer-Konto zu. Der Computer muss sich in Ihrer Computer & Kontakte-Liste befinden und für den unbeaufsichtigten Zugriff konfiguriert sein. Bei dieser Methode ist es nicht nötig, physischen Zugriff auf den Computer haben.




Um den Computer aus der Ferne Ihrem TeamViewer-Konto zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie den Computer, den Sie zuweisen möchten, in Ihrer Computer & Kontakte-Liste.
2. Klicken Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) auf die Schaltfläche **Jetzt zuweisen**.
➡ Der Dialog **Einem Konto zuweisen** wird geöffnet.
3. Geben Sie im Textfeld **Kennwort** das persönliche Kennwort für den unbeaufsichtigten Zugriff auf den Computer ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zuweisen**.
5. Sie haben den Computer mit Ihrem TeamViewer-Konto verknüpft.

4.2.9 Benachrichtigungen


In den Benachrichtigungen werden alle Nachrichten und Neuigkeiten innerhalb Ihrer Computer & Kontakte-Liste gesammelt und dargestellt.

Die Benachrichtigungen sind mit Ihrem TeamViewer-Konto verknüpft und sind so an jedem TeamViewer, an dem Sie sich mit Ihrem Konto anmelden, verfügbar.


- ➡ Öffnen Sie die Benachrichtigungen über das Symbol  in Ihrer Computer & Kontakte-Liste.

Für folgende Ereignisse werden Benachrichtigungen angezeigt:

- Neu erstellte Service-Anfragen
- Service-Anfragen, die Ihnen zugewiesen wurden
- Neue Kontaktanfragen für Ihre Computer & Kontakte-Liste
- Alarmmeldungen zu den integrierten Systemchecks in TeamViewer
- Aktuelle ITbrain Alarmmeldungen. Nähere Informationen dazu finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Management Console*
- Ein Kontakt möchte eine Gruppe mit Ihnen teilen



Der Dialog **Benachrichtigungen** in der Computer & Kontakte-Liste.

Klicken Sie auf das Symbol  am Zeilenende jeder Benachrichtigung, um ein Kontextmenü zu öffnen.

Dieses beinhaltet alle Funktionen, die Sie auch innerhalb Ihrer Computer & Kontakte-Liste aufrufen können.

- Für Alarmer können Sie das Kontextmenü des Computers, der den Alarm ausgelöst hat, aufrufen.
- Für die Service-Warteschlange können Sie das Kontextmenü der Service-Anfragen öffnen.
- Für Kontakte können Sie Kontaktanfragen bearbeiten.
- Für Gruppen können Sie **Gruppen teilen** Anfragen bearbeiten.




5 TeamViewer Module

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über einen Teil der auf unserer Website verfügbaren Module. Weitere Module sind auf unserer Website verfügbar, jedoch für die Verwendung für Meetings nicht relevant.

Um ein Modul herunterzuladen oder sich einen schnellen Überblick über unser Angebot zu verschaffen, besuchen Sie uns unter <https://www.teamviewer.com/download/>.

5.1 Die TeamViewer Vollversion

Sie können dieses Modul verwenden, um Meetings zu starten, Meetings zu planen oder um an Meetings teilzunehmen.




Das Hauptfenster der TeamViewer Vollversion.

Dieses Modul wird unter [Abschnitt 2.2, Seite 6](#) ausführlich beschrieben.



5.2 Das TeamViewer QuickJoin-Modul

TeamViewer QuickJoin ist eine Anwendung in Form einer einzelnen, ausführbaren Datei, die speziell für die Teilnahme an Meetings bzw. Präsentationen entwickelt wurde.



Teilnehmer verbinden sich über TeamViewer QuickJoin zu Meetings.

Die Teilnehmer starten TeamViewer QuickJoin und geben die Verbindungsdaten des Meetings (Meeting-ID und gegebenenfalls Meeting-Kennwort), die Sie vom Initiator erhalten haben ein, um sich zu diesem zu verbinden. Optional können Sie im Textfeld **Ihr Name** einen Anzeigenamen eingeben, der während einem Meeting für alle Teilnehmer sichtbar ist.

Hinweis: Bei Verbindungen über TeamViewer QuickJoin stehen Ihnen alle in der TeamViewer Vollversion vorhandenen Meeting-Funktionen zur Verfügung, wie z. B. VoIP, Videoübertragung, Whiteboard und Chat.

Auf unserer Website können Sie Ihren individuellen TeamViewer QuickJoin erstellen, welcher mit Ihrem Begrüßungstext und Ihrem Logo sowie anderen nützlichen Funktionen ausgestattet werden kann (*siehe Abschnitt 5.6, Seite 72*).

5.3 TeamViewer Portable

TeamViewer Portable bietet grundsätzlich den Funktionsumfang der TeamViewer Vollversion, wird allerdings nicht installiert und kann somit von einem beliebigen Datenträger aus gestartet



werden (z. B. einem USB-Stick oder einer CD). Nähere Informationen zur Konfiguration entnehmen Sie dem entsprechenden Downloadpaket. TeamViewer Portable ist Bestandteil der TeamViewer Premium- und Corporate-Lizenz.

Hinweis: Beachten Sie die Informationen zu den **Exporteinstellungen für TeamViewer Portable** in den TeamViewer Einstellungen (*siehe Abschnitt 7.9, Seite 94*).

5.4 Das TeamViewer MSI Paket

Das TeamViewer MSI Paket ist ein spezielles Installationspaket für die TeamViewer Vollversion bzw. TeamViewer Host. Es ist für das Ausrollen von TeamViewer via Gruppenrichtlinie (GPO) in einer Active Directory Domäne geeignet. Nähere Informationen zum MSI Paket finden Sie im entsprechenden Downloadpaket. TeamViewer MSI ist Bestandteil der TeamViewer Corporate-Lizenz.

5.5 TeamViewer auf mobilen Geräten

TeamViewer ist auch für mobile Endgeräte verfügbar.

Nur die Teilnahme an Meetings ist möglich, ein Meeting kann nicht gestartet werden.

Die dazu benötigte App "TeamViewer für Meetings" können Sie unter Android über Google Play und unter iOS über den App Store von Apple herunterladen.

Weitere Informationen über diese Anwendungen erfahren Sie in den Apps selbst oder auf unserer Website unter <https://www.teamviewer.com/download/mobile-apps/>.

5.6 Individuell gestaltbare Module

Sie haben die Möglichkeit einige TeamViewer-Module nach Ihren eigenen Wünschen anzupassen. Diese Möglichkeit ist für die Module **QuickSupport**, **QuickJoin** und **Host** verfügbar.

Neben der Verwendung des Standard QuickJoin-Moduls gibt es die Möglichkeit, ein oder mehrere personalisierte QuickJoin-Module zu erstellen. Hierdurch stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung (z. B. die Anpassung des Designs mit Firmenlogo und eigenen Farben).

Eine detaillierte Beschreibung, wie sie ein Personalisiertes TeamViewer Modul erstellen, finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Management Console* oder auf der [Anpassen & Ausrollen Webseite](#) in der TeamViewer Management Console.



6 Installation & Konfiguration

Im Folgenden wird die Installation und Konfiguration der **TeamViewer Vollversion** beschrieben. Bevor Sie diese installieren können, müssen Sie die Vollversion auf unserer Website herunterladen.

Gehen Sie dazu auf <https://www.teamviewer.com/download/> und speichern Sie die Setup-Datei auf Ihrem Computer.

Haben Sie sich unter [Abschnitt 5, Seite 70](#) für ein anderes Modul entschieden, können Sie dieses Kapitel überspringen.

6.1 Die TeamViewer Vollversion installieren

Führen Sie die Setup-Datei aus, die Sie heruntergeladen haben. Ein Assistent leitet Sie durch folgende Installationsschritte:

Willkommen bei TeamViewer

1. Entscheiden Sie sich für eine Installationsart.
 - Um TeamViewer immer manuell zu starten, falls benötigt, wählen Sie das Optionsfeld **Installieren**.
 - Falls Sie TeamViewer als Systemdienst installieren möchten, wählen Sie das Optionsfeld **Installieren, um später aus der Ferne auf diesen Computer zuzugreifen**. Falls Sie diese Option wählen, hilft Ihnen ein Assistent bei der Einrichtung von TeamViewer als Systemdienst.
 - Falls Sie TeamViewer nur einmalig starten möchten, wählen Sie das Optionsfeld **Nur starten**.
2. Wählen Sie einen Einsatzbereich
 - Falls Sie TeamViewer gewerblich nutzen möchten (z. B. Support, Präsentationen, Home-Office, Desktop-Sharing mit Kollegen etc.), wählen Sie die Option **im Unternehmen / gewerblich**.



- Falls Sie TeamViewer nicht gewerblich nutzen möchten (z. B. Verbindungen zu Freunden, Verwandten oder auf den eigenen Computer), wählen Sie die Option **privat / nicht-kommerziell**.
 - Falls beides der Fall ist, aktivieren Sie das Optionsfeld **beides**.
3. Falls Sie weitere Einstellungen bei der Installation vornehmen möchten (siehe Abschnitt 6.1.1, Seite 74), aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erweiterte Einstellungen anzeigen**. Andernfalls wird TeamViewer automatisch mit den Standardeinstellungen installiert.
 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Stimme zu**.
 5. Die Installation von TeamViewer ist abgeschlossen.

6.1.1 Erweiterte Einstellungen

Falls Sie unter Schritt 3 der oben beschriebenen Installationsanweisung, das Kontrollkästchen **Erweiterte Einstellungen anzeigen** aktiviert haben, können Sie weitere Einstellungen an der Installation vornehmen.

Um die Erweiterte Einstellungen zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Zielverzeichnis:** Wählen Sie einen Ordner, in den TeamViewer installiert werden soll.
2. **TeamViewer Ferndrucken verwenden:** Falls Sie diese Option aktivieren, kann bei Verbindungen auf diesen Computer (auf dem TeamViewer installiert wird) die Ferndrucken-Funktion genutzt werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.
3. **TeamViewer VPN verwenden:** Falls Sie TeamViewer VPN nutzen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Diese Option wird für Meetings nicht benötigt.
4. **TeamViewer Meeting Add-In für Outlook verwenden:** Falls Sie diese Option aktivieren, wird in Outlook ein TeamViewer Add-In installiert, mit dem Sie TeamViewer Meetings planen können (siehe Abschnitt 3.4, Seite 20).
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**.
6. Die Installation von TeamViewer ist abgeschlossen.

Hinweis: Einige Optionen sind nur verfügbar, falls Sie über Windows-Administratorrechte verfügen.

6.2 TeamViewer im Terminalserver-Betrieb

Dieser Abschnitt beschreibt den Betrieb von TeamViewer auf einem Terminalserver. Der Abschnitt richtet sich somit insbesondere an Netzwerk-Administratoren in Unternehmen. **Privatanwender können diesen Abschnitt überspringen.**




TeamViewer kann bei Betrieb auf einem Terminalserver allen Benutzern gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden. Durch Zuweisung einer jeweils eigenen TeamViewer-ID kann sowohl der Server selbst, als auch jeder einzelne Benutzer unabhängig voneinander mit TeamViewer arbeiten. Um dies zu bewerkstelligen, führen Sie nach der Installation auf dem Terminalserver die folgenden Schritte aus.

Um die Mehrbenutzerunterstützung auf Terminalservern zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie TeamViewer auf dem Terminalserver (Konsole).
2. Klicken Sie im Menü auf **Extras | Optionen**.
 - ➡ Der Dialog **TeamViewer Einstellungen** wird geöffnet.
3. Wählen sie die Kategorie **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweiterte Einstellungen anzeigen**.
5. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Erweiterte Mehrbenutzerunterstützung aktivieren (für Terminalserver)**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
 - ➡ Jeder Benutzer erhält beim Start von TeamViewer eine eigene TeamViewer-ID.

Zukünftig wird - egal wo Sie sich angemeldet haben - im TeamViewer-Hauptfenster die persönliche TeamViewer-ID angezeigt. Unter **Hilfe | Über TeamViewer** wird zusätzlich zur Benutzer-ID noch die Server-ID der Konsole angezeigt. Die Server-ID der Konsole ist jederzeit erreichbar und entspricht dem physikalisch an diesem Server angemeldeten Benutzer. Näheres zur TeamViewer-ID erfahren sie in [Abschnitt 2, Seite 6](#).



Benutzer-ID und Server-ID im Info-Dialog.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass TeamViewer jedes Terminalserver-Benutzerkonto als eigenständigen Arbeitsplatz handhabt. Dies beeinflusst u. a. die Lizenzierung (siehe Abschnitt 6.3, Seite 76).

6.2.1 Besonderheiten der TeamViewer-Lizenzierung bei Betrieb auf einem Terminalserver

Da TeamViewer jedes Terminalserver-Benutzerkonto als eigenständigen Arbeitsplatz handhabt, muss jeder Benutzer entsprechend lizenziert werden. Daher bietet es sich an, eine Lizenz mit unbegrenzten Installationen zu aktivieren (Premium- oder Corporate-Lizenz). Diese kann sowohl in einer Konsolen- als auch in einer Benutzersitzung wie unten beschriebenen aktiviert werden. Beachten Sie, dass anschließend die Lizenz automatisch auf allen Benutzerkonten, sowie dem Terminalserver (Konsole) aktiviert ist. Sie muss also nur einmal aktiviert werden. Bei Bedarf lassen sich jedoch auch einzelne Benutzer durch Aktivierung einer Einzelplatz-Lizenz in der Benutzersitzung getrennt lizenzieren.

6.3 Aktivieren der TeamViewer-Lizenz

Privatanwender können die kostenlose Version von TeamViewer einsetzen.

Für den gewerblichen Einsatz müssen Sie in unserem Online-Shop <https://www.teamviewer.com/pricing/> eine Lizenz kaufen und diese über einen Aktivierungslink für Ihr TeamViewer-Konto aktivieren.



Um Ihre TeamViewer-Lizenz zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den Aktivierungslink in der Bestellbestätigungsemail.
➡ Sie werden zur TeamViewer Management Console weitergeleitet.
2. Aktivieren Sie die Lizenz für Ihr TeamViewer-Konto indem Sie den Anweisungen in der TeamViewer Management Console folgen.
3. Ihre TeamViewer-Lizenz ist jetzt aktiviert. Sobald Sie sich mit Ihrem Konto an einem TeamViewer anmelden können Sie die kommerziellen Funktionen von TeamViewer nutzen.

Hinweis: Die Lizenz wird nicht direkt für das Gerät aktiviert, sondern ist mit Ihrem TeamViewer-Konto verknüpft. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Konto angemeldet sind, um Ihre Lizenz zu nutzen.




7 Optionen

Um die Optionen aufzurufen, klicken Sie im TeamViewer-Hauptfenster auf **Extras | Optionen**. Es wird der Dialog **TeamViewer Einstellungen** geöffnet. Links finden Sie die im Folgenden beschriebenen Kategorien.

Hinweis: Falls Ihre Einstellungen über eine Richtlinie für TeamViewer-Einstellungen (*siehe Abschnitt 7.10, Seite 103*) konfiguriert werden sind einzelne Optionen gegebenenfalls nicht verfügbar.

7.1 Kategorie Allgemein

Die Kategorie **Allgemein** bietet einige grundlegende Einstellungsmöglichkeiten.



Allgemeine Einstellungen.

Wichtige Optionen für die Arbeit mit TeamViewer

Ihr Anzeigename

Geben Sie hier Ihren Namen oder Firmennamen ein. Dieser Text wird in der Titelleiste des Fernsteuerungsfensters oder im Meetingfensters sowie im Chat-Fenster am entfernten Computer angezeigt. Während Sie in Ihrem TeamViewer-Konto angemeldet sind, wird stattdessen der Anzeigename Ihres Kontos verwendet.

TeamViewer mit Windows starten

Haben Sie TeamViewer bei der Installation nicht für den Start mit Windows konfiguriert, können Sie dies hier tun. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen. TeamViewer startet dann automatisch mit Windows und wird so bereits direkt nach dem Windows-Start und vor der Windows-Anmeldung ausgeführt.

Neue Benutzeroberfläche verwenden (Vorschau)

Falls Sie TeamViewer mit einer alternativen, neuen Oberfläche nutzen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Sie können jederzeit wieder zur gewohnten Benutzeroberfläche zurückkehren, indem Sie die Option deaktivieren und TeamViewer neu starten.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Oberfläche noch weiter entwickelt wird und es deshalb vereinzelt vorkommen kann, dass Probleme auftreten oder Funktionen nicht verfügbar sind.

Netzwerkeinstellungen

Proxy Einstellungen

Ein Klick auf die Schaltfläche **Konfigurieren...** öffnet den Dialog **Proxy Einstellungen**.



Netzwerkeinstellungen

Wake-on-LAN

Ein Klick auf die Schaltfläche **Konfigurieren...** öffnet den Dialog **Wake-on-LAN**. Dort können Sie TeamViewer für Wake-on-LAN konfigurieren. So können Sie diesen Computer auch wenn er ausgeschaltet ist fernsteuern, indem Sie diesen bevor Sie eine Verbindung herstellen aufwecken.

Eine detaillierte Anleitung zur Konfiguration von TeamViewer Wake-on-LAN finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Wake-on-LAN*.

Eingehende LAN-Verbindungen

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Deaktiviert:** Lässt keine LAN-Verbindungen zu.
- **Akzeptieren:** Akzeptiert eingehende LAN-Verbindungen über Port 5938.
- **Ausschließlich zulassen:** Es wird keine Verbindung zu TeamViewer-Servern aufgebaut, und TeamViewer ist nur noch über die IP-Adresse oder den entsprechenden Computernamen erreichbar.
Falls Sie diese Option wählen, können Sie kein Meeting starten, oder an einem Meeting teilnehmen.

Kontozugehörigkeit

Einem Konto zuweisen...

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Computer mit einem TeamViewer-Konto zu verknüpfen. Der Dialog **Einem Konto zuweisen** wird geöffnet.

Dies ist für die Verwendung der integrierten Systemchecks, ITbrain oder Wake-on-LAN notwendig.

Der Dialog Proxy-Einstellungen

In den meisten Fällen passen die Standard-Proxyeinstellungen (Proxyeinstellungen des Webbrowsers verwenden). Sie können hier eigene Einstellungen konfigurieren, z. B. für den Fall, dass die Proxyeinstellungen in Ihrem Browser nicht gepflegt sind.

- **Kein Proxy:** Benutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie direkt mit dem Internet verbunden sind.
- **Einstellungen automatisch erkennen (empfohlen):** Benutzen Sie diese Einstellung, falls TeamViewer automatisch nach einem eingerichteten Proxy suchen und diesen verwenden soll.
- **Manuellen Proxy verwenden:** Benutzen Sie diese Einstellung, um die Daten des Proxy-servers manuell einzugeben.



Proxy-Einstellungen

Kein Proxy

Einstellungen automatisch erkennen (empfohlen)

Manuellen Proxy verwenden:

Proxy IP: Port:

Benutzername:

Kennwort:

Bitte lassen Sie Benutzername und Kennwort leer, falls Sie sich nicht am Proxy authentifizieren müssen.

OK Abbrechen

Im Dialog **Proxy-Einstellungen** können Sie den Zugriff auf das Internet über einen Proxy konfigurieren.


7.2 Kategorie Sicherheit

In der Kategorie **Sicherheit** können Sie wesentliche, sicherheitsrelevante Einstellungen vornehmen. Die Einstellungen in diesem Dialog wirken sich auf alle künftigen Fernsteuerungssitzungen aus. Diese Kategorie ist für Meetings nicht relevant und wird deshalb nur im *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung* erklärt.

7.2.1 Der Dialog Black- und Whitelist

In diesem Dialog können Sie explizit TeamViewer-Konten hinterlegen, die Zugriff auf den lokalen Computer erhalten (Whitelist) bzw. die für den Zugriff auf den lokalen Computer gesperrt werden sollen (Blacklist).

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen...**, um TeamViewer-Konten entweder den Zugriff zu erlauben, oder zu verbieten.



Falls Sie das Kontrollkästchen **Auch für Meetings anwenden** aktivieren, werden die Einstellungen auch für Meetings übernommen. Ausschließlich Kontakte aus Ihrer Whitelist können dann an Ihren Meetings teilnehmen, oder Kontakte aus der Blacklist werden entsprechend von der Teilnahme an Ihren Meetings ausgeschlossen.

Whitelist – Zugriff für die folgenden Partner erlauben

Haben Sie TeamViewer-Konten zur **Whitelist** hinzugefügt, können ausschließlich diese eine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen. Eine Verbindung zu Ihrem Computer durch andere TeamViewer-Konten oder TeamViewer-IDs ist ausgeschlossen. Das heißt, egal an welchem Computer das TeamViewer-Konto angemeldet ist, es kann unabhängig von der jeweiligen TeamViewer-ID immer auf den Computer, der eine Whitelist angelegt hat, zugreifen.

Falls Sie mit Ihrem TeamViewer-Konto einem Firmenprofil beigetreten sind, können Sie auch das gesamte Firmenprofil auf die Whitelist setzen. So können ausschließlich alle TeamViewer-Konten, die Teil des Firmenprofils sind, auf dieses Gerät zugreifen.


Blacklist – Zugriff für die folgenden Partner erlauben

Die **Blacklist** dient im Allgemeinen dazu bestimmte Partner daran zu hindern, eine Verbindung zu Ihrem Computer aufzubauen. TeamViewer-Konten in der Blacklist können keine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen.



7.3 Kategorie Fernsteuerung


Unter der Kategorie **Fernsteuerung** können Sie Voreinstellungen für Fernsteuerungs-Sitzungen vornehmen. Die Einstellungen in diesem Dialog wirken sich auf alle künftigen Fernsteuerungs-Sitzungen aus. Diese Kategorie ist für Meetings nicht relevant und wird deshalb nur im *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung* erklärt.



In der Kategorie **Fernsteuerung** können Sie alle Einstellungen zu Qualität, Sitzungsaufzeichnung oder Zugriff auf andere Computer vornehmen.

Der Dialog Eigene Einstellungen

Den Dialog **Eigene Einstellungen** erreichen Sie, indem Sie **Eigene Einstellungen...** in der Dropdown-Liste **Qualität** auswählen und die Schaltfläche **Eigene Einstellungen...** anklicken.



Im Dialog **Eigene Einstellungen** können Sie Qualitätsoptionen konfigurieren.

Hier haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:


- **Farben:** Stellen Sie hier die gewünschte Farbtiefe ein. Mehr Farben benötigen mehr Bandbreite. Durch Verringerung der Farbtiefe können Sie die Performance verbessern.



- **Qualität:** Stellen Sie hier die Darstellungsqualität ein. Wenn Sie die Farbmodi **Hoch** oder **True Color** verwenden und den Qualitätsregler nach links bewegen, wird verlustbehaftete Kompression verwendet, um das Datenvolumen zu minimieren.
- **Schnelles Videostreaming:** Falls aktiviert, wird die Übertragung von Video optimiert. Um eine bestmögliche Qualität der Übertragung zu erhalten, ist eine Verbindung innerhalb eines lokalen Netzwerkes oder eine Verbindung mit hoher Bandbreite erforderlich.
- **Aero-Farbschema aktivieren:** Falls aktiviert, wird Aero Glass auf entfernten Windows Vista / Windows 7 Betriebssystemen aktiviert.
- **GUI-Animationen aktivieren:** Falls aktiviert, werden Animationen (z. B. wenn ein Fenster geschlossen wird) dargestellt.
- **Anwendungskompatibilität verbessern:** Falls aktiviert, wird die Kompatibilität mit älteren Windows-Anwendungen auf Kosten einer geringeren Leistung erhöht.

7.4 Kategorie Meeting

In der Kategorie **Meeting** können Sie Voreinstellungen für den TeamViewer-Modus Meeting vornehmen. Die Einstellungen in diesem Dialog wirken sich auf alle Meetings aus.



Meeting-Einstellungen

Anzeige

Qualität

Wählen Sie zwischen:

- **Automatisch:** Gleicht die Darstellungsqualität und die Übertragungsgeschwindigkeit optimal entsprechend der zur Verfügung stehenden Bandbreite an.
- **Qualität optimieren:** Optimiert die Darstellungsqualität zu Lasten der Übertragungsgeschwindigkeit.
- **Geschwindigkeit optimieren:** Optimiert die Übertragungsgeschwindigkeit der Verbindung. Dabei wird die Darstellungsqualität reduziert.
- **Eigene Einstellungen:** Wenn Sie Eigene Einstellungen wählen, wird die Schaltfläche **Eigene Einstellungen...** aktiv. Über diese Schaltfläche können Sie den Dialog **Eigene Einstellungen** öffnen.

Standard Monitor

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, welcher Bildschirm übertragen werden soll, falls Sie Präsentator in einem Meeting sind.

Wählen Sie zwischen:

- **n:** Ein einzelner angeschlossener Monitor wird angezeigt.
- **Alle Monitore:** Alle angeschlossenen Monitore werden gleichzeitig angezeigt.

Eigene Bildschirmhintergrund entfernen

Falls aktiviert, wird während einem Meeting, der Bildschirmhintergrund Ihres Computers ausgeblendet.



Meeting Voreinstellungen

Teilnehmerinteraktion Wählen Sie zwischen:

- **Volle Interaktion:** Alle Meeting-Teilnehmer können sich am Meeting beteiligen und alle Funktionen wie VoIP, Chat oder Dateibox stehen zur Verfügung.
- **Minimale Interaktion (Präsentationsmodus):** Nur Sie als Präsentator haben die Möglichkeit die Meetingfunktionen zu nutzen. Alle anderen Teilnehmer können nur zuschauen. Während einem Meeting können bei Bedarf jedoch alle Meetingfunktionen für die Teilnehmer freigegeben werden.
- **Eigene Einstellungen:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren...** um eigene Interaktionseinstellungen vorzunehmen.

Kennwort für spontanes Meeting

Geben Sie im Textfeld ein Kennwort für von Ihnen gestartete Meetings an. Falls Sie die Teilnahme an einem Meeting nur mit Meeting-ID erlauben möchten, können Sie dieses Feld leer lassen.

Bildschirmübertragung automatisch starten

Falls aktiviert, wird Ihr Bildschirm übertragen, sobald sich der erste Teilnehmer zu Ihrem Meeting verbindet.

Computersounds und Musik teilen

Falls aktiviert, wird der Sound des Präsentator-Computers zu den Teilnehmern übertragen (*siehe Abschnitt 3.9, Seite 43*).

Meetings automatisch aufzeichnen

Falls aktiviert, werden alle Meetings automatisch aufgezeichnet (*siehe Abschnitt 3.8, Seite 41*).

Videos und VoIP des Partners aufzeichnen (benötigt Zustimmung des Partners)

Falls aktiviert, können die Teilnehmer entscheiden, ob ihr Webcam-Video und VoIP bei einer Meetingaufzeichnung aufgezeichnet werden dürfen.

Falls deaktiviert, wird außer dem Bildschirm ausschließlich das eigene Webcam-Video und VoIP aufgezeichnet.

Der Dialog Interaktionsvoreinstellungen

In diesem Dialog haben Sie die Möglichkeit vordefinierte Rechte für die Meeting-Teilnehmer, bei von Ihnen gestarteten Meetings festzulegen.


Dabei stehen Ihnen die unter *Abschnitt 3.5, Seite 27* beschriebenen Zugriffsrechte für Teilnehmer zur Verfügung.



Recht	Beschreibung	Mögliche Werte
Ton zulassen	Teilnehmern erlauben, über Voice over IP zu sprechen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zulassen • Manuel zulassen
Video zulassen	Teilnehmern erlauben, ihre Webcam zu übertragen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zulassen • Manuel zulassen
Chat zulassen	Teilnehmern erlauben, Chatnachrichten zu versenden.	<ul style="list-style-type: none"> • Zulassen • Chat zu allen Teilnehmern zulassen • Manuel zulassen
Dateiübertragung zulassen	Teilnehmern erlauben, Dateien über die Dateibox bereitzustellen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zulassen • Dateiübertragung zu allen Teilnehmern zulassen • Manuel zulassen
Zeigen zulassen	Teilnehmern erlauben, den Zeiger zu benutzen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zulassen • Manuel zulassen
Zeichnen zulassen	Teilnehmern erlauben mit dem Whiteboard auf dem Bildschirm zu zeichnen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zulassen • Manuel zulassen
Andere Teilnehmer sehen	Teilnehmer können sich gegenseitig im Widget Teilnehmer sehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zulassen • Manuel zulassen

Der Dialog Eigene Einstellungen

Den Dialog **Eigene Einstellungen** erreichen Sie, indem Sie **Eigene Einstellungen...** in der Dropdown-Liste **Qualität** auswählen und die Schaltfläche **Eigene Einstellungen...** anklicken.




Im Dialog **Eigene Einstellungen** können Sie Qualitätsoptionen konfigurieren.

Hier haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- **Farben:** Stellen Sie hier die gewünschte Farbtiefe ein. Mehr Farben benötigen mehr Bandbreite. Durch Verringerung der Farbtiefe können Sie die Performance verbessern.
- **Qualität:** Stellen Sie hier die Darstellungsqualität ein. Wenn Sie die Farbmodi **Hoch** oder **True Color** verwenden und den Qualitätsregler nach links bewegen, wird verlustbehaftete Kompression verwendet, um das Datenvolumen zu minimieren.
- **Schnelles Videostreaming:** Falls aktiviert, wird die Übertragung von Video optimiert. Um eine bestmögliche Qualität der Übertragung zu erhalten, ist eine Verbindung innerhalb eines lokalen Netzwerkes oder eine Verbindung mit hoher Bandbreite erforderlich.
- **Aero-Farbschema aktivieren:** Falls aktiviert, wird Aero Glass auf entfernten Windows Vista / Windows 7 Betriebssystemen aktiviert.
- **GUI-Animationen aktivieren:** Falls aktiviert, werden Animationen (z. B. wenn ein Fenster geschlossen wird) dargestellt.
- **Anwendungskompatibilität verbessern:** Falls aktiviert, wird die Kompatibilität mit älteren Windows-Anwendungen auf Kosten einer geringeren Leistung erhöht.

7.5 Kategorie Computer & Kontakte

Hier können Sie Ihr TeamViewer-Konto verwalten sowie zusätzliche Einstellungen für Computer & Kontakte vornehmen.



Computer & Kontakte-Einstellungen.

Kontoeinstellungen (globale Einstellungen)

Offline-Computer in separater Gruppe	Falls aktiviert, werden alle Offline-Computer in einer separaten Gruppe organisiert.
Benachrichtigung bei eingehenden Nachrichten	Falls aktiviert, werden Sie mit einer kurzen Meldung informiert, falls Sie eine Nachricht von einem Partner über den Chat erhalten. Die Meldung wird am unteren rechten Bildschirmrand als Pop-Up angezeigt.
Benachrichtigung, wenn sich Partner anmelden	Falls aktiviert, werden Sie mit einer kurzen Meldung informiert, wenn einer Ihrer Partner sich an seinem TeamViewer-Konto anmeldet. Die Meldung wird am unteren rechten Bildschirmrand als Pop-Up angezeigt.
Benachrichtigung bei Änderungen von Service-Anfragen	Falls aktiviert, werden Sie mit einer kurzen Meldung informiert, falls eine neue Service-Anfrage erstellt, oder Ihnen zugewiesen wird.
Alle Sitzungen in Verbindungs-Protokollierung erfassen	Falls aktiviert, werden alle Fernsteuerungs-Sitzungen in der TeamViewer Management Console protokolliert. Nähere Informationen dazu finden Sie im <i>TeamViewer Handbuch – Management Console</i> .

Hinweis: Diese Funktion ist für Meetings nicht verfügbar.



Kontoeinstellungen (globale Einstellungen)

Kommentarfenster nach jeder Sitzung zeigen Falls aktiviert, können Sie nach dem Beenden einer Fernsteuerungssitzung Kommentare zu dieser Sitzung hinzufügen. Diese werden in der TeamViewer Management Console der entsprechenden Sitzung hinzugefügt. Nähere Informationen dazu finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Management Console*.

Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie an Ihrem TeamViewer-Konto angemeldet und Mitglied eines Firmenprofils sein.

Hinweis: Diese Funktion ist für Meetings nicht verfügbar.

Ihr Name Geben Sie einen Namen in das Textfeld ein, mit dem die Teilnehmer Sie während einem TeamViewer-Meeting erkennen. Dies ist dann der Fall, wenn Sie an Ihrem TeamViewer-Konto angemeldet sind. Dieser Name ist dann z. B. im Chat oder im TeamViewer Panel und im Fernsteuerungsfenster sichtbar.

E-Mail Um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern, geben Sie eine neue ein. Dies ist nur dann nötig, wenn Sie die aktuelle E-Mail-Adresse nicht mehr nutzen.

Neues Kennwort Um Ihr aktuelles Kennwort für Ihr TeamViewer-Konto zu ändern, geben Sie ein neues ein.

Aktiviere Lizenz Falls Sie im Besitz einer TeamViewer Premium- oder Corporate-Lizenz sind, können Sie diese Ihrem TeamViewer-Konto zuordnen. Klicken Sie dazu auf den Link **Lizenz aktivieren** und geben Sie Ihre Lizenzschlüssel ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Lizenz aktivieren**. Diese gilt fortwährend, wenn Sie angemeldet sind auch an unlicenzierten TeamViewer-Installationen.

Nur Partner aus meiner Liste dürfen meinen Online-Status sehen und mir Nachrichten senden Falls aktiviert, werden Sie nur noch für Partner als **Online** angezeigt, die Sie in Computer & Kontakte haben. Ebenso können Ihnen nur diese eine Nachricht schreiben.




Kontoeinstellungen (globale Einstellungen)

Konto löschen (nur im Webbrowser verfügbar) Klicken Sie auf **Konto löschen**, um Ihr TeamViewer Konto endgültig zu löschen. Sie werden anschließend nochmals gefragt, ob Sie Ihr Konto wirklich löschen möchten.

Hinweis: Beachten Sie, dass durch das Löschen Ihres Kontos auch Ihr Computer & Kontakte unwiderruflich gelöscht wird.

7.6 Kategorie Audiokonferenz

In der Kategorie **Audiokonferenz** können Sie alle Einstellungen für Ihre VoIP- und Telefonkonferenz-Verbindungen vornehmen und testen.



Audiokonferenz-Einstellungen.

Einstellungen für Telefonkonferenzen

Telefonkonferenz Um eigene Telefonkonferenz-Daten zu hinterlegen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren....**

Einstellungen für die Stimmenwiedergabe

Lautsprecher Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Wiedergabegerät bzw. Lautsprecher, auf dem der Ton aus einer VoIP-Verbindung ausgegeben werden soll.



Einstellungen für die Stimmenwiedergabe

Lautstärke Regelt die gewünschte Lautstärke Ihrer Lautsprecher. Bei einem Klick auf die Play-Schaltfläche hören Sie einen Signalton zur Überprüfung der Lautstärke.

Stumm (Lautsprecher) Schaltet Ihre Lautsprecher komplett stumm.

Einstellungen für Mikrofon

Mikrofon Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Aufnahmegerät bzw. Mikrofon, das für eine Verbindung mit VoIP genutzt werden soll.


Mikrofonpegel Einstellung der gewünschten Lautstärke Ihres Mikrofons.

Stumm (Mikrofon) Schaltet Ihr Mikrofon komplett stumm.

Rauschschwelle Hierdurch kann ein beliebiger Grad an Hintergrundrauschen entfernt werden. Um keine Hintergrundgeräusche auszufiltern, bewegen Sie den Regler nach links. Um die meisten Hintergrundgeräusche auszufiltern, bewegen Sie den Regler nach rechts.

7.7 Kategorie Video

In der Kategorie **Video** können Sie Ihre Webcam auswählen und diese auf Qualität testen. Des Weiteren können Sie hier Einstellungen zum Videotreiber vornehmen.



Video-Einstellungen.

Kameraeinstellungen und Vorschau

Videoquelle Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Videoquelle, die genutzt werden soll, um in einer Videokonferenz ein Bild zu übertragen. Die verwendete Kamera muss mindestens eine Auflösung von 320x240 Pixel unterstützen und einen DirectShow-Treiber bereitstellen. Um eine einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten, wird die Verwendung einer Webcam empfohlen. Wahlweise können Sie auch ein Bild auswählen, das anstelle eines Videos in Videokonferenzen angezeigt wird. Wählen Sie dazu aus der Dropdown-Liste die Option **Statisches Bild** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bild auswählen....**


Erweiterte Video Einstellungen Haben Sie eine Webcam gewählt, lassen sich hier die Feineinstellungen des jeweiligen Modells anpassen.

Qualität Hier können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:

- **Automatisch** (ermittelt automatisch das beste Verhältnis zwischen Qualität und Geschwindigkeit)
- **Qualität optimieren**
- **Geschwindigkeit optimieren**

7.8 Kategorie Individuelle Einladung

Passen Sie die individuellen Einladungen für Fernsteuerung und Meeting an Ihre eigenen Wünsche an. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung.



Individuelle Einladung-Einstellungen


Option	Beschreibung
Vorlage	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen vorgegebenen Text für Einladungen für Fernsteuerung oder Meeting aus.
Betreff	Geben Sie im Textfeld eine eigene Betreffzeile für Ihre Einladungs-E-Mail an.
Nachrichtentext	Passen Sie den Vorlagen-Text für Ihre Einladungs-E-Mail individuell an. Nach Betätigung der Schaltfläche Einladung testen wird die Einladungs-E-Mail in Ihrem Standard-E-Mail-Programm geöffnet. Sie können diese von dort direkt versenden. Über die Schaltfläche Zurücksetzen wird der Standard-Vorlagen-Text wiederhergestellt.

Hinweis: Die Vorlagen-Texte enthalten Platzhalter. Diese können Sie bei Bedarf natürlich ebenfalls durch eigene Texte ersetzen. Klicken Sie auf **Einladung testen**, um sich den endgültigen Text anzusehen.

Hinweis: Eine Einladung per E-Mail kann über TeamViewer nur generiert werden, falls Sie einen Standard-E-Mail-Client auf Ihrem Computer eingerichtet haben.

7.9 Kategorie Erweitert

In der Kategorie **Erweitert** können Sie erweiterte Einstellungen in Ihrem TeamViewer vornehmen. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweiterte Einstellungen anzeigen**.



Unter **Erweiterte Einstellungen** finden Sie alle weiterführenden Optionen.

Allgemeine erweiterte Einstellungen

Anzeigesprache Wählen Sie die gewünschte Sprache, in der TeamViewer dargestellt werden soll. Anschließend ist ein Neustart von TeamViewer erforderlich.

Insider-Builds erhalten Falls aktiviert, erhalten Sie automatisch die neuesten Vorabversionen von TeamViewer. Falls aktiviert prüft TeamViewer täglich auf Updates.

Wählen Sie unter **Neue Versionen automatisch installieren**, ob Insider-Builds der aktuellen Hauptversion installiert werden oder auch Insider-Builds einer neuen Hauptversion.

Auf neue Version prüfen Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Intervall, in dem TeamViewer automatisch nach einem Update suchen soll.

Folgende Intervalle stehen Ihnen zur Auswahl:

- wöchentlich
- monatlich
- nie



Allgemeine erweiterte Einstellungen

Neue Versionen automatisch installieren

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, ob TeamViewer automatisch Updates installieren soll.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl:

- **Alle Updates (beinhaltet neue Hauptversionen):** Updates werden immer installiert, auch Updates auf neue Hauptversionen.
- **Updates innerhalb dieser Hauptversion:** Nur Updates innerhalb der aktuell installierten Hauptversion werden installiert.
- **Sicherheitsupdates innerhalb dieser Hauptversion:** Nur Updates innerhalb der aktuell installierten Hauptversion, die zur Verbesserung der Sicherheit dienen, werden installiert.
- **Keine automatischen Updates:** Es werden nie automatisch Updates installiert.

Ins Traymenü schließen

Falls aktiviert minimiert sich TeamViewer beim Schließen in das Traymenü (Infobereich der Taskleiste). TeamViewer kann anschließend über einen Rechtsklick auf das Tray-Icon beendet werden.

Integrierte Systemchecks aktivieren

Falls aktiviert, kann der Computer durch die integrierten Systemchecks und ITbrain überwacht und inventarisiert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

Erweiterte Einstellungen für die Verbindung zu diesem Computer

Zugriffskontrolle

Stellen Sie ein, welcher Zugriff Ihrem Partner auf Ihren Computer gestattet ist:

- Vollzugriff
- Alles Bestätigen
- Sehen und Zeigen
- Eigene Einstellungen
- Verbiete eingehende Fernsteuerungs-Sitzungen

Nähere Informationen dazu finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.



Erweiterte Einstellungen für die Verbindung zu diesem Computer

Ein neues zufälliges Kennwort nach jeder Sitzung erstellen Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, ob oder wann TeamViewer ein neues zufälliges Kennwort für eingehende Sitzungen generieren soll.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl:

- **Bisheriges behalten:** Nur falls TeamViewer neu gestartet wird, wird ein neues Kennwort generiert.
- **Neues erstellen:** TeamViewer generiert nach jeder abgeschlossenen Sitzung ein neues Kennwort.
- **Deaktivieren:** Es wird nur einmalig ein Kennwort generiert.
- **Nachfrage anzeigen:** TeamViewer fragt Sie nach jeder Sitzung, ob ein neues Kennwort generiert werden soll.

Lokales TeamViewer Panel automatisch minimieren Falls aktiviert, wird das lokale TeamViewer Panel (falls nicht benötigt) automatisch innerhalb von 10 Sekunden an den Bildschirmrand minimiert.

Alpha Blending auf diesem Computer ignorieren Falls aktiviert, werden halbtransparente Fenster nicht vom entfernten Computer übertragen.

Vollzugriff wenn ein Partner sich auf den Windows Anmeldebildschirm verbindet Falls aktiviert, bekommen Partner, die sich beim Start einer Verbindung auf den Windows-Anmeldebildschirm verbinden, automatisch Vollzugriff auf Ihren Computer.

Erweiterte Einstellungen für Verbindungen zu anderen Computern

Bei Verbindungen zu mobilen Geräten Fernsteuerung automatisch starten Falls aktiviert, wird bei der Verbindung zu mobilen Geräten automatisch eine Fernsteuerungs-Sitzung gestartet. Falls deaktiviert, wird bei einer Verbindung zu mobilen Geräten standardmäßig ein Dashboard mit Informationen zum mobilen Gerät angezeigt.

Schwarzen Bildschirm beim Verbindungspartner anzeigen, falls dessen Eingabe deaktiviert ist Falls aktiviert, wird am entfernten Computer automatisch der Bildschirm deaktiviert, sobald die Eingaben des Partners deaktiviert werden.



Erweiterte Einstellungen für Verbindungen zu anderen Computern

Kennwörter für erneute Verbindungen zwischenspeichern

Falls aktiviert werden Kennwörter standardmäßig zwischengespeichert, um eine sofortige Wiederaufnahme der Verbindung zu ermöglichen. Nach dem Beenden von TeamViewer sind die Kennwörter nicht mehr gespeichert.

Synchronisierung der Zwischenablage

Falls aktiviert, sind sämtliche Texte in der Zwischenablage auch für den Partner verfügbar.

Entfernten Computer sperren

Legen Sie fest, ob der entfernte Computer nach dem Ende einer Fernsteuerungs-Sitzung gesperrt wird.

Wählen Sie zwischen folgenden Optionen:

- **Immer:** Der entfernte Computer wird nach einer Verbindung immer gesperrt.
 - **Nie:** Der entfernte Computer wird nie gesperrt.
 - **Automatisch:** Der entfernte Computer wird gesperrt, falls er beim Start der Verbindung auch gesperrt war.
-

Zugriffskontrolle

Stellen Sie ein, welcher Zugriff Ihnen auf dem Computer Ihres Partner gestattet ist:

- Vollzugriff
- Alles Bestätigen
- Sehen und Zeigen
- Eigene Einstellungen
- Ausgehende Fernsteuerungs-Sitzungen verbieten

Nähere Informationen dazu finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Fernsteuerung*.

Automatisches Trennen inaktiver Sitzungen

Wählen Sie einen Zeitraum, nach dem eine ausgehende Fernsteuerungs-Sitzung automatisch beendet wird, falls in dem definierten Zeitraum keine Interaktion stattfindet.



Erweiterte Einstellungen für Meeting

Zugriffskontrolle	Stellen Sie ein, welche Rechte Sie und die Meeting-Teilnehmer standardmäßig zugeteilt bekommen sollen: <ul style="list-style-type: none">• Vollzugriff• Sehen und Zeigen• Eigene Einstellungen• Meetings verbieten
--------------------------	---

Erweiterte Optionen für Computer und Kontakte

QuickConnect Schaltfläche	Um den Dialog QuickConnect konfigurieren zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren... (Der Dialog wird am Ende des Kapitels beschrieben).
----------------------------------	---

Liste gesperrter Konten löschen	Haben Sie TeamViewer-Konten im Chat blockiert, können Sie hier die Sperrung aller Konten wieder aufheben. Um alle gesperrten Konten mit einem Klick wieder freizuschalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen....
--	--

Online-Status für diese TeamViewer ID verbergen	Falls aktiviert, wird Ihre TeamViewer-ID (Computer) auf keiner Computer & Kontakte-Liste als online angezeigt.
--	--

Nachrichten von vertrauenswürdigen Konten annehmen	Falls aktiviert, werden Chat-Nachrichten ausschließlich von Konten, mit denen sie schon einmal eine TeamViewer-Verbindung hatten, angenommen bzw. angezeigt.
---	--

Computer & Kontakte beim Start einblenden	Falls aktiviert, wird die Computer & Kontakte-Liste beim Start von TeamViewer automatisch geöffnet.
--	---

Erweiterte Netzwerkeinstellungen

TeamViewer Server	Um den Dialog TeamViewer Server zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren.... In diesem Dialog können Sie einen festen Server eintragen.
--------------------------	--

Achtung: Geben Sie hier nur einen Server an, falls Sie vom TeamViewer-Support dazu aufgefordert werden!



Erweiterte Netzwerkeinstellungen

VPN Treiber installieren	Um den VPN-Treiber zu installieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.... Der VPN-Treiber wird benötigt, um VPN-Verbindungen aufzubauen. Über dieselbe Schaltfläche lässt sich der Treiber auch wieder deinstallieren.
Monitortreiber installieren	Um den TeamViewer-Monitortreiber zu installieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.... Der Monitortreiber wird empfohlen, um einen schwarzen Bildschirm zu gewährleisten, falls die Bildschirmanzeige an diesem Computer über TeamViewer deaktiviert wird.
Ferndrucken installieren	Um den TeamViewer Druckertreiber zu installieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren....
UDP verwenden (empfohlen)	Falls aktiviert, versucht TeamViewer schnelle UDP Verbindungen aufzubauen. Diese Funktion sollten Sie nur deaktivieren, falls es regelmäßig zu Verbindungsabbrüchen kommt.

Log-Dateien

Ereignisprotokoll aktivieren	Falls aktiviert, schreibt TeamViewer alle Ereignisse und Fehler in eine Protokolldatei.
Ausgehende Verbindungen protokollieren	Falls aktiviert, schreibt TeamViewer Informationen zu allen ausgehenden Verbindungen in eine Protokolldatei. Diese Option muss aktiviert sein, falls Sie den TeamViewer Manager nutzen (<code>Connections.txt</code> unter <code>C:\Users\USER_NAME\AppData\Roaming\TeamViewer</code>).
Eingehende Verbindungen protokollieren	Falls aktiviert, schreibt TeamViewer Informationen zu allen eingehenden Verbindungen in eine Protokolldatei (<code>Connections_incoming.txt</code> im Programmverzeichnis).

Mehr

Drag & Drop Interaktion deaktivieren	Falls aktiviert, wird die Drag & Drop-Funktionalität in TeamViewer ausgeschaltet. Dateien können dann nicht mehr per Drag & Drop übertragen werden.
Beenden von TeamViewer verbieten	Falls aktiviert, kann TeamViewer nicht beendet werden. Dies ist z. B. dann sinnvoll, wenn Sie als Administrator, eine ständige Verfügbarkeit des Computers gewährleisten wollen.



Mehr

TeamViewer Meeting Add-In für Outlook verwenden Falls aktiviert, können über eine Schaltfläche in Microsoft Outlook direkt Meetings geplant werden.

TeamViewer Einstellungen

Der Zugriff auf die TeamViewer Optionen ist nur Benutzern mit Windows-Administrator Rechten möglich Falls aktiviert, können alle TeamViewer Einstellungen nur noch von Windows-Benutzerkonten mit Administratorrechten geändert werden.

Sitzungsaufzeichnungsverzeichnis Falls Sie unter *Abschnitt 7.4, Seite 84* die automatische Aufzeichnung von TeamViewer-Sitzungen aktiviert haben, geben Sie hier das Zielverzeichnis, für die in der Sitzungsaufzeichnung gespeicherten Dateien, an.

Optionen mit Kennwort schützen Falls Sie Ihre TeamViewer Optionen mit einem Kennwort schützen möchten, geben Sie im Textfeld ein benutzerdefiniertes Kennwort ein.

Optionen in eine *.reg Datei exportieren TeamViewer bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Einstellungen in eine Registry-Datei zu speichern. Dadurch haben Sie die Möglichkeit diese einfach auf andere TeamViewer-Installationen zu übertragen. Um Ihre gesamten Optionen als *.reg Datei an einen auszuwählenden Speicherort zu exportieren, klicken Sie auf die Schaltfläche **Export....**

Optionen aus einer *.reg Datei importieren Um Ihre gespeicherten Optionen in TeamViewer zu importieren, klicken Sie auf die Schaltfläche **Import....**

Hinweis: Importieren Sie die exportierten Optionen nicht durch Doppelklick auf die *.reg-Datei. Dies kann zu Fehlern unter 64Bit-Systemen führen.



TeamViewer Einstellungen

Exporteinstellungen für TeamViewer Portable

Um Einstellungen für TeamViewer Portable festzulegen, können Sie in einer installierten TeamViewer Vollversion Einstellungen vornehmen und diese für TeamViewer Portable exportieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Export....** Speichern Sie die Datei als `tv.ini` im TeamViewer Portable-Ordner. Öffnen Sie die `TeamViewer.ini` aus dem Portable-Ordner und stellen Sie sicher, dass `importsettings=1`. Die Einstellungen aus der TeamViewer Vollversion werden bei jedem Start des TeamViewer Portable übernommen.

Der Dialog Details der Meeting Zugriffskontrolle

Zusätzlich zu der Rechteverwaltung für einzelne Meeting-Teilnehmer haben Sie die Möglichkeit über diesen Dialog sich selbst beim Start eines Meetings einzuschränken (vor allem für Netzwerkadministratoren nützlich, die Nutzer einschränken möchten). Dafür können Sie bestimmte Operationen, die für Meetings interessant sind, zulassen oder verbieten.

Folgende Operationen können Sie bearbeiten:

Operation	Beschreibung	Mögliche Werte
Meeting veranstalten	Regelt, ob Sie ein Meeting starten dürfen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugelassen • Abgelehnt
An Meeting teilnehmen	Regelt, ob Sie an einem Meeting teilnehmen dürfen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugelassen • Abgelehnt
Entfernte Computer steuern	Regelt, ob Sie in einem Meeting einen entfernten Computer (falls durch den Teilnehmer erlaubt) steuern dürfen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugelassen • Abgelehnt
Diesen Computer steuern	Regelt, ob Sie Teilnehmern erlauben dürfen, Ihren Computer zu steuern.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugelassen • Abgelehnt
Meetings aufzeichnen	Regelt, ob Sie Meetings aufzeichnen dürfen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugelassen • Abgelehnt



Operation	Beschreibung	Mögliche Werte
Dateien teilen	Regelt, ob Sie in einem Meeting Dateien über das Widget Dateibox bereitstellen dürfen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugelassen • Abgelehnt
Dateien über die Dateibox erhalten	Regelt, ob Sie in einem Meeting Dateien über das Widget Dateibox erhalten dürfen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugelassen • Abgelehnt

Der Dialog QuickConnect konfigurieren

In diesem Dialog können Sie verschiedene Einstellungen für die QuickConnect-Schaltfläche vornehmen. Über diese Schaltfläche können Sie Meetings starten.

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

Einstellung	Beschreibung
Schaltfläche QuickConnect anzeigen	Falls aktiviert, wird die QuickConnect-Schaltfläche in sämtlichen Fenstern/Anwendungen angezeigt.
Hinzufügen	Geben Sie im Textfeld den Prozessnamen einer Anwendung ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen , um QuickConnect für diese Anwendung zu deaktivieren.
Entfernen	Wählen Sie aus der Liste eine Anwendung, in der QuickConnect bereits deaktiviert ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen , um QuickConnect für diese Anwendung wieder zu aktivieren.
Position	Wählen Sie mit dem Schieberegler die Position der QuickConnect-Schaltfläche in der Titelleiste eines Fensters.

7.10 Richtlinien für TeamViewer-Einstellungen

Die TeamViewer-Einstellungen können mit Hilfe einer Richtlinie für alle Ihre Geräte gleichzeitig konfiguriert werden. Nutzen Sie die TeamViewer Management Console, um für Ihre Geräte zentrale Einstellungen zu definieren und diese einzelnen Geräten zuzuweisen. Änderungen an einer Richtlinie werden automatisch auf alle Installationen angewandt.

Sie können entweder Einstellungen für einzelne Geräte oder für gesamte Gruppen Ihrer Computer & Kontakte-Liste festlegen. Es ist nicht notwendig, direkten Zugriff auf das Gerät zu haben.

Weitere Informationen dazu finden Sie im *TeamViewer Handbuch – Management Console*.



Hinweis: Falls die Einstellungen über eine Richtlinie definiert wurden, werden Sie in den TeamViewer Einstellungen unter **Allgemein** darauf hingewiesen.